



**STEP1** Microsoft Outlook 2013 を起動します (Windows7の場合)。



**Windows8の場合**




**STEP2** 「次へ(N)>」をクリックします。




! 「Outlook 2013 へようこそ」画面が表示されない場合

「ファイル」／「情報」／「アカウントの追加」をクリックします。



STEP3 「次へ(N)>」をクリックします。



## STEP4

自動アカウントセットアップ方法の中から「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)」を選択します。

アカウントの追加

自動アカウントセットアップ  
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(N):   
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):   
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):   
パスワードの確認入力(T):   
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

①  自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

①自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)

チェックを入れます。

②[次へ(N)]>のボタン

クリックします。

## STEP5

サービスの選択の中から「POPまたはIMAP(P)」を選択します。

アカウントの追加

サービスの選択

Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)  
Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします

Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)  
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします

①  POP または IMAP(P)  
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

①POP または IMAP(P)

チェックを入れます。

②[次へ(N)]>のボタン

クリックします。

## STEP6

## POPとIMAPのアカウント設定の各項目を入力します。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定  
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y): ① 姓 太郎

電子メール アドレス(E): ② xxxxx@example.co.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): ③ POP3

受信メール サーバー(I): ④ pop.example.co.jp

送信メール サーバー (SMTP)(O): ⑤ smtp.example.co.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): ⑥ xxxxx@example.co.jp

パスワード(P): ⑦ \*\*\*\*\*

⑧  パスワードを保存する(R)

⑨  [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(W)

既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

⑩ 詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

①名前(Y):	お客様の <b>『お名前』</b> メールを受信した方に送信者(差出人)として表示されます。
②電子メールアドレス(E):	お客様の <b>『メールアドレス』</b> マイデスクにて登録したメールアドレスを <b>半角入力</b> してください。
③アカウントの種類(A):	<b>『POP3』</b> と表示されていることを確認します。
④受信メールサーバ(I):	<b>『pop.』</b> に続けて、 <b>お客様のドメイン名</b> を入力してください。 サーバのアドレスを <b>半角英数字(英字は小文字)</b> で入力してください。 (例: pop.example.co.jp)
⑤送信メールサーバー (SMTP)(O):	<b>『smtp.』</b> に続けて、 <b>お客様のドメイン名</b> を入力してください。 サーバのアドレスを <b>半角英数字(英字は小文字)</b> で入力してください。 (例: smtp.example.co.jp)
⑥アカウント名(U):	お客様の <b>『メールアドレス』</b> マイデスクにて登録したメールアドレスを <b>半角入力</b> してください。
⑦パスワード(P):	メールアドレスの <b>『パスワード』</b> メールアドレス登録時に設定したパスワードを <b>半角入力</b> してください。
⑧パスワードを保存する(R):	<b>チェックが入っている</b> ことを確認します。
⑨[次へ]ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S):	<b>チェックを外します。</b>
⑩詳細設定(M):	<b>クリックします。</b>

**STEP7 「送信サーバー」タブをクリックします。**

①送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)	チェックを入れます。
②受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)	チェックが入っていることを確認します。

**STEP8 「詳細設定」タブをクリックします。**

①受信サーバー(POP3)(I):	『110』
②このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要(E)	チェックが外れていることを確認します。
③送信サーバー(SMTP)(O):	『587』
④使用する暗号化接続の種類(C)	『なし』
⑤サーバーにメッセージのコピーを置く(L)	お客様の用途に応じて設定してください。 同じメールを別のパソコンでも受信する場合には、チェックを入れてください。
⑥サーバーから削除する(R)	サーバーにメッセージのコピーを置く場合には、チェックをいれませ チェックを入れない場合、メールサーバ上のメールボックスの空きが無くなり、メールが受信できなくなる可能性があります。
⑦x日後	サーバーにメールを残す日数を指定します。 サーバーからの削除は、メールソフトからの送受信のタイミングで実施されます。
⑧[OK]ボタン	クリックします。

## STEP9 「次へ(N)>」をクリックします。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報  
名前(N): 観音 太郎  
電子メール アドレス(E): xxxxxx@example.co.jp

サーバー情報  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): pop.example.co.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.example.co.jp

メール サーバーへのログイン情報  
アカウント名(U): xxxxxx@example.co.jp  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)  
新しいメッセージの配信先:  
 新しい Outlook データ ファイル(W)  
 既存の Outlook データ ファイル(X)  
参照(S)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

## STEP10 「完了」をクリックします。

アカウントの追加

すべて完了しました  
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

別のアカウントの追加(A)...

< 戻る(B) **完了**

## STEP11 テストメールを送受信します。

メールソフトの設定はこれで完了です。

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力していただき、設定したメールアドレスあてに**テストメールを送信して下さ** (件名と本文が無い場合、迷惑メールと判定されますので、必ず件名は入力して下さい。)

テストメールが受信できればメールの設定は完了です。

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認して下さい。