

iOS 新規メールソフト設定方法

ご注意ください

メールアカウントの削除は行わないで下さい。

メールアカウントを削除すると、そのアカウントで送受信したメールが全て削除されます。

STEP 1 ホーム画面から「**設定**」をタップします。




STEP 2 「**アプリ**」をタップします。




※「アプリ」が表示されない場合、そのままSTEP3『「メール」をタップします。』に進んでください。

STEP 3 「**メール**」をタップします。




STEP 4 「メールアカウント」をタップします。




※「メールアカウント」が表示されない場合、そのままSTEP5『「アカウントを追加」をタップします。』に進んでください。


STEP 5 「アカウントを追加」をタップします。



STEP 6 「その他」をタップします。



STEP 7 「メールアカウントを追加」をタップします。



STEP 8 各項目を入力します。「次へ」をタップします。



①名前	『任意の名前』 メールを受信した方に送信者（差出人）として表示されます。
②メール	『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを入力します。
③パスワード	『メールパスワード』 メールアドレスに設定したパスワードを入力します。
④説明	『任意の名前』 このメールソフト管理用のアカウント名です。

STEP
9

「POP」をタップします。

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

名前 観音太郎

メール example@example.co.jp

説明 example.co.jp

受信メールサーバ

STEP
10

各項目を入力します。「保存」をタップします。

キャンセル 新規アカウント 保存

名前 観音太郎

メール example@example.co.jp

説明 example.co.jp

受信メールサーバ

① ホスト名 (※ご契約ドメインにより異なります)

② ユーザ名 example@example.co.jp

③ パスワード

送信メールサーバ

④ ホスト名 smtp.canonet.ne.jp

⑤ ユーザ名 example@example.co.jp

⑥ パスワード

受信メールサーバ

①ホスト名	ご契約中のドメインにより入力内容が異なります。 受信メールサーバはマイデスクでご確認いただけます。 下記の「 ■受信メールサーバの確認方法 」をご参照ください。 ※受信メールサーバはメールアドレスのドメイン部が同じであれば変わりません。
②ユーザ名	『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを入力します。
③パスワード	『メールパスワード』 メールアドレスに設定したパスワードを入力します。

送信メールサーバ

④ホスト名	『smtp.canonet.ne.jp』
⑤ユーザ名	『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを入力します。
⑥パスワード	『メールパスワード』 メールアドレスに設定したパスワードを入力します。

■受信メールサーバの確認方法

お使いのメールアドレスでマイデスクにログインした場合

『個人設定タブ』 - 『メールの管理』 - 『メールアドレス設定』の順にクリックします。

受信メールサーバは、メールアドレス設定画面に表示されます。

マイデスク My DESK

ユーザ名: 観音太郎さん

個人設定

メールアドレス設定

登録されているメールアドレスに対し、ユーザ情報の編集(パスワードの変更、所属名/役職名の編集)、メール転送/自動返信の設定などを行うことができます。
設定を行う場合は、一覧の中のリンクをクリックしてください。

ユーザ名	メールアドレス	所属名	役職名	マイデスクID	メール転送設定	メール自動返信設定
観音太郎	example@example.co.jp			example@example.co.jp	- 編集	- 編集

* メール情報は以下となります
 送信メールサーバ(SMTP) : smtp.example.co.jp
 受信メールサーバ(POP) : pop.example.co.jp
 受信メールサーバ(IMAP) : imap.example.co.jp
 SSL送信メールサーバ(SMTPS) : smtps.canonet.ne.jp
 SSL受信メールサーバ(POPS) : mb02.canonet.ne.jp
 SSL受信メールサーバ(IMAPS) : mb02.canonet.ne.jp

SSL受信メールサーバは、ご契約のドメイン名によって異なります。

初期管理者ID(admin@)でマイデスクにログインした場合

『管理機能タブ』 - 『お客様情報』 - 『サーバ情報』の順にクリックします。

受信メールサーバは、サーバ情報画面の「メール情報」に表示されます。

マイデスク My DESK

ユーザー名: 親由太郎さん

管理機能 個人設定

サーバ情報 ヘルプ

パス情報

ホームディレクトリのフルパス

FTP情報

FTPサーバ

FTPアカウント

データベース情報

MySQL4

MySQL5

MySQL4

MySQL5

MySQL4

MySQL5

MySQL4

MySQL5

MySQL4

MySQL5

SSL情報

メール情報

送信メールサーバ(SMTP)	smtp.example.co.jp
受信メールサーバ(POP)	pop.example.co.jp
受信メールサーバ(IMAP)	imap.example.co.jp
SSL送信メールサーバ(SMTPS)	smtp.canonet.ne.jp
SSL受信メールサーバ(POPS)	mb02.canonet.ne.jp
SSL受信メールサーバ(IMAPS)	mb02.canonet.ne.jp

SSL受信メールサーバは、ご契約のドメイン名によって異なります。

エラー表示例

(1) 受信メールサーバの「ユーザ名」と「パスワード」の入力内容に誤りがあります。
「OK」ボタンをクリックしたのち、入力内容を修正します。



(2) 送信メールサーバの「ユーザ名」と「パスワード」の入力内容に誤りがあります。
「OK」ボタンをクリックしたのち、入力内容を修正します。



(3) 送信メールサーバまたは、受信メールサーバの「ホスト名」の入力内容に誤りがあります。
「いいえ」ボタンをクリックしたのち、入力内容を修正します。



STEP
1 1

作成したアカウントをタップします。



STEP
1 2

「SMTP」をタップします。



STEP
13 「プライマリサーバ」をタップします。



STEP
14 各項目を入力します。「保存」をタップします。



①ホスト名	『smtp.canonet.ne.jp』
②ユーザ名	『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレス を入力します。
③パスワード	『メールパスワード』 メールアドレスに設定したパスワードを 入力します。

エラー表示例

(1) 送信メールサーバの「ユーザ名」と「パスワード」の入力内容に誤りがあります。
「OK」ボタンをクリックしたのち、入力内容を修正します。



(2) 送信メールサーバの「ホスト名」の入力内容に誤りがあります。
「いいえ」ボタンをクリックしたのち、入力内容を修正します。



STEP
15

「**プライマリサーバ**」をタップします。



STEP
16


各項目を確認します。「完了」をタップします。

① SSLを使用	オンになっていることを確認します
② 認証	『パスワード』を選択します
③ サーバポート	『587』と入力します。

STEP
17

「<アカウント名」をタップします。

STEP
18 「詳細」をタップします。



STEP
19 各項目を確認します。「<アカウント名」をタップします。



① SSLを使用	オンになっていることを確認します
② 認証	『パスワード』を選択します
③ サーバから削除	『しない』が選択されていることを確認します。
④ ポート	『995』と入力されていることを確認します。

STEP
20 「完了」をタップし、設定完了です。

キャンセル example.co.jp 完了

メール example@example.co.jp >

説明 example.co.jp

受信メールサーバ

ホスト名 (ご契約ドメインにより異なります)

ユーザ名 example@example.co.jp

パスワード

STEP
21 テストメールを送受信します。

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力し、設定したメールアドレス宛に**テストメールを送信して下さい**。
(件名と本文が無い場合、迷惑メールと判定されますので、必ず件名は入力して下さい。)
テストメールが受信できればメールの設定は完了です。

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認して下さい。