

iOS 容量不足時の設定方法

★ご注意ください。


メールアカウントの削除は行わないでください。

メールアカウントを削除すると、そのアカウントで送受信したメールが全て削除されます。

STEP 1 ホーム画面にて、『設定』をタップします。



STEP 2 『アプリ』をタップし、『メール』をタップします。



※『アプリ』が表示されない場合は、『メール』をタップします。

STEP 3 『メールアカウント』をタップし、メールボックスの空き容量を増やす対象の『アカウント名』をタップします。



※『メールアカウント』が表示されない場合は、確認したいアカウントをタップします。

STEP
4

下にスクロールし、『詳細』をタップします。



キャンセル example.co.jp 完了

メール example@example.co.jp >

説明 example.co.jp

受信メールサーバ

ホスト名 mb0*.canonet.ne.jp

ユーザ名 example@example.co.jp

パスワード 必須

送信メールサーバ


SMTP smtp.canonet.ne.jp >

詳細 >

アカウントを削除

STEP
5

『サーバから削除』をタップします。



< example.co.jp 詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済メールボックス ✓

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 しない >

受信設定

SSLを使用

認証 >

サーバから削除 しない >

サーバポート 995

S/MIME

署名 いいえ >

サーバから
削除

※他の端末でメールを受信されている場合、
「しない」を選択します。
メインに使用しているメールソフトにて、サーバから削除
する日数を指定してください。
1台のみでメールを受信されている場合、
タップします。

STEP
6

サーバにメールのコピーを残す日数を指定します。

② < 詳細 サーバから削除

しない ✓

① 7日

受信トレイからの削除時

① 7日	タップします。 ※メール受信後、メールボックスから 7日前の受信メールデータが削除されます。
② 詳細	タップします。

STEP
7

『アカウント名』をタップします。

< example.co.jp 詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済メールボックス ✓

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 しない >

STEP
8

『完了』をタップします。

キャンセル example.co.jp 完了

アカウント

POPアカウント情報

名前 観音太郎

メール example@example.co.jp >

説明 example.co.jp