

メーラーにメールアカウントを設定する

【暗号化する場合】の設定方法

設定項目の名称	入力内容	説明
①メールアドレス	お客様のメールアドレス	例：example@example.co.jp
②ユーザ名（アカウント名）	お客様のメールアドレス	例：example@example.co.jp
③パスワード	メールアドレスのパスワード	メールアドレス登録時に設定したパスワードを入力します。
■メール受信設定		
④アカウント種別	POP3	IMAPSも設定可
⑤受信メールサーバ	(※ご契約ドメインにより異なります)	ご契約中のドメインにより入力内容が異なります。受信メールサーバはマイデスクでご確認いただけます。下記の「 ■受信メールサーバの確認方法 」をご参照ください。 ※受信メールサーバはメールアドレスのドメイン部が同じであれば変わりません。
⑥受信ポート番号	995	IMAPS設定の場合は「993」
⑦暗号化方式	「SSL/TLS」などの暗号化を行う設定にしてください。	
■メール送信設定		
⑧送信メールサーバ	smtp.canonet.ne.jp	
⑨送信ポート番号	587	SMTPTSを利用する場合は「465」
⑩暗号化方式	STARTTLS	ポート465を使用する場合はSTARTTLSではなく、「SSL/TLS」などに設定してください。
⑪SMTP認証	必須	
⑫認証方式	SMTP-AUTH	

※設定項目の名称はご利用の複合機・グループウェアなどにより異なる場合がございます。

■ 受信メールサーバの確認方法

お使いのメールアドレスでマイデスクにログインした場合

『個人設定タブ』 - 『メールの管理』 - 『メールアドレス設定』の順にクリックします。

受信メールサーバは、メールアドレス設定画面に表示されます。

マイデスク My DESK

ユーザ名: 観音太郎さん

個人設定

メールアドレス設定

登録されているメールアドレスに対し、ユーザ情報の編集(パスワードの変更、所属名/役職名の編集)、メール転送/自動返信の設定などを行うことができます。設定を行う場合は、一覧の中のリンクをクリックしてください。

ユーザ名	メールアドレス	所属名	役職名	マイデスクID	メール転送設定	メール自動返信設定
観音太郎	example@example.co.jp			example@example.co.jp	編集	編集

* メール情報は以下となります

- 送信メールサーバ(SMTP) : smtp.example.co.jp
- 受信メールサーバ(POP) : pop.example.co.jp
- 受信メールサーバ(IMAP) : imap.example.co.jp
- SSL送信メールサーバ(SMTPS) : smtp.canonet.ne.jp
- SSL受信メールサーバ(POPS) : mb02.canonet.ne.jp
- SSL受信メールサーバ(IMAPS) : mb02.canonet.ne.jp

SSL受信メールサーバは、ご契約のドメイン名によって異なります。

初期管理者ID(admin@)でマイデスクにログインした場合

『管理機能タブ』 - 『お客様情報』 - 『サーバ情報』の順にクリックします。

受信メールサーバは、サーバ情報画面の「メール情報」に表示されます。

マイデスク My DESK

ユーザ名: 観音太郎さん

管理機能

サーバ情報

サーバ情報

バス情報

FTP情報

データベース情報

SSL情報

MySQL4

MySQL4	ホスト	
	データベース	
MySQL5	ホスト	
	データベース	

データベースアカウント

SSL情報

メール情報

送信メールサーバ(SMTP)	smtp.example.co.jp
受信メールサーバ(POP)	pop.example.co.jp
受信メールサーバ(IMAP)	imap.example.co.jp
SSL送信メールサーバ(SMTPS)	smtp.canonet.ne.jp
SSL受信メールサーバ(POPS)	mb02.canonet.ne.jp
SSL受信メールサーバ(IMAPS)	mb02.canonet.ne.jp

SSL受信メールサーバは、ご契約のドメイン名によって異なります。

【暗号化しない場合】の設定方法

設定する複合機やグループウェアが暗号化に対応していない場合や、お客様環境にてUTMをご利用の場合などで、暗号化なしの設定を行う際には、以下の設定を行ってください。

設定項目の名称	入力内容	説明
①メールアドレス	お客様のメールアドレス	例：example@example.co.jp
②ユーザ名（アカウント名）	お客様のメールアドレス	例：example@example.co.jp
③パスワード	メールアドレスのパスワード	メールアドレス登録時に設定したパスワードを入力します。
■ メール受信設定		
④アカウント種別	POP3	IMAPも設定可
⑤受信メールサーバ	pop.(お客様のドメイン名)	例：ドメイン名がexample.co.jpの場合、 「pop.example.co.jp」 IMAP設定の場合は「imap.(お客様のドメイン名)」 例：ドメイン名がexample.co.jpの場合、 「imap.example.co.jp」
⑥受信ポート番号	110	IMAP設定の場合は「143」
⑦暗号化方式	「なし」などの 暗号化をしない設定にしてください。	
■ メール送信設定		
⑧送信メールサーバ	smtp.(お客様のドメイン名)	例：ドメイン名がexample.co.jpの場合、 「smtp.example.co.jp」
⑨送信ポート番号	587	
⑩暗号化方式	「なし」などの 暗号化をしない設定にしてください。	
⑪SMTP認証	必須	
⑫認証方式	SMTP-AUTH	

※設定項目の名称はご利用の複合機・グループウェアなどにより異なる場合がございます。