



Android Gmailアプリ 設定内容確認方法

STEP 1 「Google」をタップします。

ホーム画面やアプリ一覧から「Google」を開きます。




STEP 2 「Gmail」をタップします。



STEP
3

左上の三本線をタップします。




STEP
4

画面を下にスクロールして「設定」をタップします。



STEP
5

設定を変更したいメールアドレスをタップします。



STEP
6

画面を下にスクロールして「受信設定」をタップします。

17:06 国 国 国 国 ・

← example@example.co.jp

名前

観音 太郎

モバイル署名

未設定

通知を管理する

サーバーの設定

受信設定

ユーザー名、パスワード、その他の受信サーバーの設定

送信設定

ユーザー名、パスワード、その他の送信サーバーの設定



STEP
7

受信設定の設定内容を確認し、最後に「完了」をタップします。

■受信メールの設定

①ユーザー名	メールアドレスが設定されていること。
②パスワード	メールアドレスのパスワードが設定されていること。
③サーバー 下記の「 ■受信メールサーバの確認方法 」をご参照ください。	ご契約中のドメインにより入力内容が異なります。 受信メールサーバーはマイデスクでご確認いただけます。 ※受信メールサーバー名はメールアドレスのドメイン部が同じであれば変わりません。
④ポート	『995』と設定されていること。
⑤セキュリティの種類	『SSL/TLS』が選択されていること。
⑥サーバーからメールを削除	『削除しない』が選択されていること。
⑦完了	タップします。

■受信メールサーバの確認方法

お使いのメールアドレスでマイデスクにログインした場合

『個人設定タブ』－『メールの管理』－『メールアドレス設定』の順にクリックします。

受信メールサーバは、メールアドレス設定画面に表示されます。

メールアドレス設定

登録されているメールアドレスに対し、ユーザ情報の編集(パスワードの変更、所属名/役職名の編集)、メール転送/自動返信の設定などを行うことができます。
設定を行う場合は、一覧の中のリンクをクリックしてください。

ユーザ名	メールアドレス	所属名	役職名	マイデスクID	メール転送設定	メール自動返信設定
親善太郎	example@example.co.jp			example@example.co.jp	- 編集	- 編集

* メール情報は以下となります
 送信メールサーバ(SMTP) : smtp.example.co.jp
 受信メールサーバ(POP) : pop.example.co.jp
 受信メールサーバ(IMAP) : imap.example.co.jp
 SSL送信メールサーバ(SMTPS) : smtp.canonet.ne.jp
 SSL受信メールサーバ(POPS) : mb02.canonet.ne.jp
 SSL受信メールサーバ(IMAPS) : mb02.canonet.ne.jp

SSL受信メールサーバーは、ご契約のドメイン名によって異なります。

初期管理者ID(admin@)でマイデスクにログインした場合

『管理機能タブ』－『お客様情報』－『サーバ情報』の順にクリックします。

受信メールサーバは、サーバ情報画面の「メール情報」に表示されます。

サーバ情報

パス情報

FTP情報

データベース情報

SSL情報

メール情報

送信メールサーバ(SMTP)	smtp.example.co.jp
受信メールサーバ(POP)	pop.example.co.jp
受信メールサーバ(IMAP)	imap.example.co.jp
SSL送信メールサーバ(SMTPS)	smtp.canonet.ne.jp
SSL受信メールサーバ(POPS)	mb02.canonet.ne.jp
SSL受信メールサーバ(IMAPS)	mb02.canonet.ne.jp

SSL受信メールサーバーは、ご契約のドメイン名によって異なります。

STEP
8

画面を下にスクロールして「送信設定」をタップします。

17:06 国 国 国 国 ・

← example@example.co.jp

名前

観音 太郎

モバイル署名

未設定

通知を管理する

サーバーの設定

受信設定

ユーザー名、パスワード、その他の受信サーバーの設定

送信設定

ユーザー名、パスワード、その他の送信サーバーの設定



STEP
9

送信設定の設定内容を確認し、最後に「完了」をタップします。

署名

同期オプション

ログインが必要

① ユーザー名
example@example.co.jp

② パスワード
.....

③ SMTP サーバー
smtp.canonet.ne.jp

④ ポート
587

セキュリティの種類
⑤ STARTTLS

キャンセル ⑥ 完了

■送信メールの設定

①ユーザー名	メールアドレスが設定されていること。
②パスワード	メールアドレスのパスワードが設定されていること。
③サーバー	『smtp.canonet.ne.jp』と設定されていること。
④ポート	『587』と設定されていること。 ※「SSL/TLS」を利用したい場合、「465」に設定ください。
⑤セキュリティの種類	『STARTTLS』が選択されていること。 ※ポート「465」の場合には「SSL/TLS」を選択ください。
⑥完了	タップします。

STEP
10

テストメールを送信します。

メールソフト設定に不備がないことを確認するため、メール設定を見直したメールアドレスあてにテストメールを送信します。

※件名とメール本文が無い場合、迷惑メールと判定される可能性があるため、必ず件名を入力してください。テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度ご確認ください。