

Thunderbird128 メールソフト設定内容確認方法

STEP 1 Thunderbird を起動します。

Thunderbirdのアイコンをクリックして起動してください。



STEP 2 設定を確認したいアカウントをクリックしたのち『アカウント設定』をクリックします。



STEP 3

『アカウント設定』が表示されます。必要に応じて設定内容を変更してください。



①アカウント名:(N)	『任意の名前』 このメールソフトの管理用の名前です。
②名前:(Y)	『お客様のお名前』 メールを受信した方に送信者(差出人)として表示されます。
③メールアドレス:(E)	『メールアドレス』 マイデスクに登録されたメールアドレスです。


STEP 4

メニューから『サーバー設定』をクリックします。



STEP
5

必要に応じて設定内容を変更してください。



サーバーの種類

①サーバー名:(S)	ご契約中のドメインにより入力内容が異なります。 受信メールサーバはマイデスクでご確認いただけます。 下記の「 ■受信メールサーバの確認方法 」をご参照ください。 ※受信メールサーバはメールアドレスのドメイン部が同じ
②ポート番号:(P)	『995』 選択されていることを確認します。
③ユーザー名:(N)	『メールアドレス』 マイデスクに登録されたメールアドレスです。

セキュリティ設定

④接続の保護:(U)	『SSL/TLS』 選択されていることを確認します。
⑤認証方式:(I)	『暗号化されたパスワード認証』 選択されていることを確認します。

サーバー設定

⑥ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(G)	チェックが入っていることを確認します。同じメールを別のパソコンでも受信する場合には、チェックを入れます。
⑦ダウンロードしてから(O)	チェックが入っていることを確認します。チェックを入れない場合、メールサーバー上のメールボックスの空きが無くなり、メールが受信出来なくなる可能性があります。
⑧x日以上経過したメッセージは削除する	サーバーにメールを残す日数を指定します。サーバーからの削除は、メールソフトの送受信タイミングで実施されます。
⑨ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する(D)	任意設定となります。チェックが入っている場合、メールをメールソフト上で削除するとメールサーバーからも削除されます。

■受信メールサーバの確認方法

お使いのメールアドレスでマイデスクにログインした場合

『個人設定タブ』－『メールの管理』－『メールアドレス設定』の順にクリックします。

受信メールサーバは、メールアドレス設定画面に表示されます。

メールアドレス設定

登録されているメールアドレスに対し、ユーザ情報の編集(パスワードの変更、所属名/役職名の編集)、メール転送/自動返信の設定などを行うことができます。
設定を行う場合は、一覧の中のリンクをクリックしてください。

ユーザ名	メールアドレス	所属名	役職名	マイデスクID	メール転送設定	メール自動返信設定
観音太郎	example@example.co.jp			example@example.co.jp	- 編集	- 編集

* メール情報は以下となります
 送信メールサーバ(SMTP) : smtp.example.co.in
 受信メールサーバ(POP) : pop.example.co.jp
 受信メールサーバ(IMAP) : imap.example.co.jp
 SSL送信メールサーバ(SMTPS) : smtp.canonet.ne.jp
 SSL受信メールサーバ(POPS) : mb02.canonet.ne.jp
 SSL受信メールサーバ(IMAPS) : mb02.canonet.ne.jp

SSL受信メールサーバは、ご契約のドメイン名によって異なります。

初期管理者ID(admin@)でマイデスクにログインした場合

『管理機能タブ』 - 『お客様情報』 - 『サーバ情報』の順にクリックします。

受信メールサーバは、サーバ情報画面の「メール情報」に表示されます。

データベース情報		
MySQL4	ホスト	
	データベース	
MySQL5	ホスト	
	データベース	
データベースアカウント		

メール情報

送信メールサーバ(SMTP)	smtp.example.co.jp
受信メールサーバ(POP)	pop.example.co.jp
受信メールサーバ(IMAP)	imap.example.co.jp
SSL送信メールサーバ(SMTPS)	smtp.canonet.ne.jp
SSL受信メールサーバ(POPS)	mb02.canonet.ne.jp
SSL受信メールサーバ(IMAPS)	mb02.canonet.ne.jp

SSL受信メールサーバは、ご契約のドメイン名によって異なります。

STEP メニューから『送信 (SMTP) サーバー』をクリックします。

6 リストから確認するサーバーを選択し『編集』をクリックします。

送信 (SMTP) サーバーの設定

複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバーをこのリストから選択できます。[既定のサーバーを使用する] を選択すると、このリストの既定のサーバーを使用します。

example@example.co.jp - smtp.canonet.ne.jp (既定)	追加(D)
	編集(E)
	削除(M)
	既定値に設定(T)

STEP 送信 (SMTP) サーバーの設定内容が表示されます。

7 各項目を確認し、『OK』をクリックします。


①説明:(D)	任意 送信サーバーの表示名です。入力をしない場合メールアドレスとなります。
②サーバー名:(S)	『smtp.canonet.ne.jp』 半角英字で入力してください。
③ポート番号:(P)	『587』 ※SMTPSを利用したい場合、「465」に設定ください。

セキュリティと認証

④接続の保護:(N)	『STARTTLS』 ※ポート「465」の場合には「SSL/TLS」を選択
⑤認証方式:(I)	『暗号化されたパスワード認証』が選択されていることを確認します。
⑥ユーザー名:(M)	『メールアドレス』が入力されていることを確認します。

STEP 8

『Xボタン』でメニューを閉じます。



STEP 9

テストメールを送受信します。

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力し、設定したメールアドレス宛にテストメールを送信して下さい。

(件名と本文が無い場合、迷惑メールと判定されますので、必ず件名は入力して下さい。)

テストメールが受信できればメールの設定は完了です。

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認して下さい。