


Android Gmailアプリ IMAP新規設定方法

STEP
1


「Google」をタップします。

ホーム画面やアプリ一覧から「Google」を開きます。



STEP
2

「Gmail」をタップします。



STEP
3

左上の三本線をタップします。




STEP
4

画面を下にスクロールして「設定」をタップします。




STEP
5

「アカウントを追加する」をタップします。



STEP
6

メールのセットアップ画面で、「その他」をタップします。



STEP
7

メールアドレスを入力して「次へ」をタップします。



M

メールアドレスの追加

メールアドレスを入力

手動設定

次へ

STEP
8

「個人用（IMAP）」をタップします。



M

example@example.co.jp

このアカウントの種類を選択します

個人用（POP3）」

個人用（IMAP）」

STEP
9

メールアドレスのパスワードを入力し、「次へ」をタップします。



The screenshot shows a login screen with the Gmail logo at the top. Below the logo, the email address "example@example.co.jp" is displayed. A password input field is shown with the label "パスワード" (Password) and a red box highlighting the input area. To the right of the input field is an eye icon for toggling visibility. At the bottom right, a blue button labeled "次へ" (Next) is highlighted with a red box.

STEP
10

受信サーバーの設定画面の情報を入力し、「次へ」をタップします。

受信サーバーの設定

① ユーザー名
example@example.co.jp

② パスワード
.....

③ サーバー
(ご契約ドメインにより異なります)

④ 次へ

①ユーザー名	メールアドレスを入力してください。
②パスワード	メールアドレスのパスワードを入力してください。
③サーバー	ご契約中のドメインにより入力内容が異なります。 受信メールサーバはマイデスクでご確認いただけます。 下記の「 ■受信メールサーバの確認方法 」をご参照ください。 ※受信メールサーバはメールアドレスのドメイン部が同じであれば変わりません。
④次へ	タップしてください。

■ 受信メールサーバの確認方法

お使いのメールアドレスでマイデスクにログインした場合

『個人設定タブ』 - 『メールの管理』 - 『メールアドレス設定』の順にクリックします。

受信メールサーバは、メールアドレス設定画面に表示されます。

マイデスク My DESK

ユーザ名: 観音太郎さん

個人設定

メールアドレス設定

登録されているメールアドレスに対し、ユーザ情報の編集(パスワードの変更、所属名/役職名の編集)、メール転送/自動返信の設定などを行うことができます。設定を行う場合は、一覧の中のリンクをクリックしてください。

ユーザ名	メールアドレス	所属名	役職名	マイデスクID	メール転送設定	メール自動返信設定
観音太郎	example@example.co.jp			example@example.co.jp	編集	編集

* メール情報は以下となります
 送信メールサーバ(SMTP) : smtp.example.co.jp
 受信メールサーバ(POP) : pop.example.co.jp
 受信メールサーバ(IMAP) : imap.example.co.jp
 SSL送信メールサーバ(SMTPS) : smtp.canonet.ne.jp
 SSL受信メールサーバ(POPS) : mb02.canonet.ne.jp
 SSL受信メールサーバ(IMAPS) : mb02.canonet.ne.jp

SSL受信メールサーバは、ご契約のドメイン名によって異なります。

初期管理者ID(admin@)でマイデスクにログインした場合

『管理機能タブ』 - 『お客様情報』 - 『サーバ情報』の順にクリックします。

受信メールサーバは、サーバ情報画面の「メール情報」に表示されます。

マイデスク My DESK

ユーザ名: 観音太郎さん

管理機能

サーバ情報

パス情報

FTP情報

データベース情報

SSL情報

メール情報

メール情報

送信メールサーバ(SMTP)	smtp.example.co.jp
受信メールサーバ(POP)	pop.example.co.jp
受信メールサーバ(IMAP)	imap.example.co.jp
SSL送信メールサーバ(SMTPS)	smtp.canonet.ne.jp
SSL受信メールサーバ(POPS)	mb02.canonet.ne.jp
SSL受信メールサーバ(IMAPS)	mb02.canonet.ne.jp

SSL受信メールサーバは、ご契約のドメイン名によって異なります。

STEP
11

送信サーバーの設定に必要な情報を入力し、「次へ」をタップします。

送信サーバーの設定

ログインが必要

① ユーザー名
example@example.co.jp

② パスワード
..... ×

③ SMTPサーバー
smtp.canonet.ne.jp

④ 次へ

①ユーザー名	メールアドレスを入力してください。
②パスワード	メールアドレスのパスワードを入力してください。
③SMTPサーバー	『smtp.canonet.ne.jp』を入力してください。
④次へ	タップしてください。

STEP
12

アカウントのオプションをご希望通りに選択して「次へ」をタップします。

アカウントのオプション

同期頻度:

15分毎

- メールの着信を知らせる
- このアカウントのメールを同期
- Wi-Fiへの接続時に添付ファイルを自動的にダウンロードする

次へ

STEP
13

設定完了画面が表示されたら、名前を入力して『次へ』をタップします。



アカウントの設定 が完了しました。

アカウント名 (省略可)

名前

送信メールに表示されます

[次へ](#)

STEP
14

作成したメールアドレスをタップします



※設定画面が一度閉じた場合、STEP 1 からSTEP 4 の手順でもう一度設定を開いてください。



STEP
15

画面を下まで送り、「サーバーの設定」の「受信設定」をタップします。

メール通知
メールの着信時に通知を送信

通知を管理する

サーバーの設定

受信設定
ユーザー名、パスワード、その他の受信サーバーの設定

送信設定
ユーザー名、パスワード、その他の送信サーバーの設定

STEP
16

「ポート」と「セキュリティの種類」を確認して、「完了」をタップします。

同期オプション

ユーザー名
example@example.co.jp

パスワード
.....

サーバー
mb02.canonet.ne.jp

ポート
993

セキュリティの種類
SSL/TLS ▼

キャンセル 完了

①ポート	『993』になっていることを確認してください。
②セキュリティの種類	『SSL/TLS』になっていることを確認してください。
③完了	タップしてください。

STEP
17

「サーバーの設定」の「送信設定」をタップします。

メール通知
メールの着信時に通知を送信

通知を管理する

サーバーの設定

受信設定
ユーザー名、パスワード、その他の受信サーバーの設定

送信設定
ユーザー名、パスワード、その他の送信サーバーの設定

STEP
18

「ポート」と「セキュリティの種類」を確認して、「完了」をタップします。

同期オプション

ログインが必要

ユーザー名
example@example.co.jp

パスワード
..... ×

SMTP サーバー
smtp.canonet.ne.jp

① ポート
587

セキュリティの種類
② STARTTLS

キャンセル **③** 完了

①ポート	『587』になっていることを確認してください ※SSL/TLSを利用したい場合、「465」に設定ください。
②セキュリティの種類	『STARTTLS』になっていることを確認してください。 ※ポート「465」の場合には 「SSL/TLS」を選択してください。
③完了	タップしてください。

STEP
19

テストメールを送信します。

メールソフト設定に不備がないことを確認するため、
新規作成したメールアドレスあてにテストメールを送信します。
※件名とメール本文が無い場合、迷惑メールと判定される可能性があるため、
必ず件名を入力してください。

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度ご確認ください。