


STEP1 Microsoft Outlook 2007 を起動します。




STEP2 「次へ(N)>」をクリックします。




！「Outlook 2007 スタートアップ」画面が表示されない場合


1 「ツール(T)」／「アカウント設定(A)」をクリックします。



2 「電子メール」／「新規(N)」をクリックします。



STEP3 「次へ(N)>」をクリックします。



STEP4

自動アカウントセットアップの中から「**サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する(M)**」を選択します。

新しい電子メール アカウントの追加

自動アカウント セットアップ

名前(Y): 例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E): 例: eiji@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(C): インターネット サービス プロバイダから提供されたパスワードを入力してください。

① **サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する(M)**

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

①サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する(M)

チェックを入れます。

②[次へ(N)>]のボタン

クリックします。

STEP5

電子メールサービスの選択の中から「**インターネット電子メール(I)**」を選択します。

新しい電子メール アカウントの追加

電子メール サービスの選択

① **インターネット電子メール(I)**
POP、IMAP、または HTTP サーバーに接続して、電子メール メッセージの送受信を行います。

☐ **Microsoft Exchange(M)**
Microsoft Exchange に接続して、電子メール、予定表、連絡先、ファックス、およびボイス メールにアクセスします。

☐ **その他(O)**
以下に表示されている種類のサーバーに接続します。
Fax Mail Transport
Outlook Mobile Service (テキストメッセージング)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

①インターネット電子メール(I)

チェックを入れます。

②[次へ(N)>]のボタン

クリックします。

STEP6 インターネット電子メール設定の各項目を入力します。

①名前(Y):	お客様の『お名前』 メールを受信した方に送信者(差出人)として表示されます。
②電子メールアドレス(E):	お客様の『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを半角入力してください。
③アカウントの種類(A):	『POP3』と表示されていることを確認します。
④受信メールサーバー(I):	『pop.』に続けて、お客様のドメイン名を入力してください。 サーバのアドレスを半角英数字(英字は小文字)で入力してください。 (例: pop.example.co.jp)
⑤送信メールサーバー(SMTP)(O):	『smtp.』に続けて、お客様のドメイン名を入力してください。 サーバのアドレスを半角英数字(英字は小文字)で入力してください。 (例: smtp.example.co.jp)
⑥アカウント名(U):	お客様の『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを半角入力してください。
⑦パスワード(P):	お客様の『パスワード』 マイデスクにて登録したパスワードを半角入力してください。
⑧パスワードを保存する(R):	チェックを入れます。
⑨メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)	チェックが外れていることを確認します。
⑩詳細設定(M):	クリックします。

STEP7 「送信サーバー」タブをクリックします。

①送信サーバー(SMTP)は認証が必要(Q)	チェックを入れます。
②受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)	チェックが入っていることを確認します。

STEP8 「詳細設定」タブをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 接続 **詳細設定**

サーバーのポート番号

① 受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)

② ☒ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

③ 送信サーバー (SMTP)(O): 587

④ 使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1 分

配信

⑤ ☒ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

⑥ ☒ サーバーから削除する(R) ⑦ 10 日後

☐ 削除済みアイテム から削除されたら、サーバーから削除(M)

⑧ OK キャンセル

① 受信サーバー(POP3)(I):	『110』
② このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要(E)	チェックが外れていることを確認します。
③ 送信サーバー(SMTP)(O):	『587』
④ 使用する暗号化接続の種類(C):	『なし』
⑤ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)	お客様の用途に応じて設定してください。 同じメールを別のパソコンでも受信する場合には、チェックを入れてください。
⑥ サーバーから削除する(R)	サーバーにメッセージのコピーを置く場合には、チェックをいれま チェックを入れない場合、メールサーバ上のメールボックスの空きが無くなり、メールが受信できなくなる可能性があります。
⑦ x 日後	サーバーにメールを残す日数を指定します。 サーバからの削除は、メールソフトからの送受信タイミングで実施されます。
⑧ [OK] ボタン	クリックします。

STEP9 「次へ(N)>」をクリックします。

新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N): 姓 太郎

電子メール アドレス(E): xxxxxx@example.co.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): pop.example.co.jp

送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.example.co.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): xxxxxx@example.co.jp

パスワード(P): *****

☒ パスワードを保存する(S)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード記録 (SPA) に対応している場合は、チェック ボックスをオンにしてください。

アカウント設定のテスト(T)

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには「アカウント設定のテスト」をクリックします(ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)

詳細設定(D)

< 戻る(B) **次へ(N)>** キャンセル

STEP10 「完了」をクリックします。



STEP11 テストメールを送受信します。

メールソフトの設定はこれで完了です。

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力していただき、設定したメールアドレスあてに**テストメールを送信して下さい**（件名と本文が無い場合、迷惑メールと判定されますので、必ず件名は入力して下さい。）

テストメールが受信できればメールの設定は完了です。

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認して下さい。