


ご注意ください。

Win10メールアプリにてメールを削除した後、Windows10メールアプリにて同期をかけるとPOP設定であったとしてもメールサーバ上からメールデータが削除されます。

STEP1 Windows10メールアプリを起動します
スタートメニューから「メール」をクリックします。



STEP2 「アカウント」をクリックします。



STEP3 設定を確認するアカウントをクリックします。



STEP4 必要に応じて設定内容を変更します。 「メールボックスの同期設定を変更」をクリックします。

アカウントの設定

観音太郎 アカウントの設定

example@example.jp

ユーザー名

① example@example.jp

パスワード

② ●●●●●●●●●●●●●●●●

アカウント名

③ 観音太郎

メールボックスの同期設定を変更
コンテンツを同期するためのオプションです。

アカウントの削除
このアカウントをデバイスから削除します。

保存 キャンセル

①ユーザー名	『メールアドレス』 マイデスクにて登録されたメールアドレスです。
②パスワード	『パスワード』 メールアドレス登録時に設定したパスワードです。
③アカウント名	『お客様のお名前』 このメールソフトの管理用の名前です。

STEP5

必要に応じて設定内容を変更します。
「**メールボックスの詳細設定**」をクリックします。

アカウントの設定

観音太郎 の同期設定

新しいメールをダウンロードする頻度

使用状況に応じて

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: 2時間ごと

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間

過去 3 か月間

この名前を使用してメッセージを送信

① 観音太郎

同期オプション

メール

オン

メールボックスの詳細設定
受信および送信メール サーバーの情報

完了 キャンセル

①この名前を使用してメッセージを送信

『**お客様のお名前**』
メールを受信した方に送信者(差出人)として表示されます。

STEP6

必要に応じて設定内容を変更してください。
「完了」をクリックします。

アカウントの設定

観音太郎 の同期設定

新しいメールをダウンロードする頻度

使用状況に応じて

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: 2時間ごと

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間

過去3か月間

この名前を使用してメッセージを送信

観音太郎

同期オプション

メール

オン

受信メール サーバー

① pop.example.jp

送信 (SMTP) メール サーバー

② smtp.example.jp

③ 送信サーバーは認証が必要

④ メール送信に同じユーザー名とパスワードを使う

⑤ 受信メールに SSL を使う

⑥ 送信メールに SSL を使う

完了 キャンセル

① 受信メールサーバー	『pop.』に続けて、お客様のドメイン名。 (例: pop.example.jp)
② 送信 (SMTP) メールサーバー	『smtp.』に続けて、お客様のドメイン名。 (例: smtp.example.jp)
③ 送信サーバーは認証が必要	チェックが入っていることを確認します。
④ メール送信に同じユーザー名とパスワードを使う	チェックが入っていることを確認します。
⑤ 受信メールに SSL を使う	チェックがないことを確認します。
⑥ 送信メールに SSL を使う	チェックがないことを確認します。

