- ★ご注意ください。
- メールアカウントの削除は行わないでください。

メールアカウントを削除すると、そのアカウントで送受信したメールが全て削除されます。

1. ホーム画面にて、『設定』をタップします。



2. 『メール』 – 『アカウント』の順にタップします。



3. 『アカウントを追加』をタップします。

設定	✓ メール アカウント
ア パスワード	アカウント
🖂 メール	iCloud iCloud Drive、連絡先、カレンダー、Safariとその他5項目
連絡先	Gmail メール、連絡先、カレンダー
🗊 カレンダー	yahoo.co.jp
	アカウントを追加
リマインダー	

4. 『その他』をタップします。



5. 『メールアカウントを追加』をタップします。

設定	く 戻る アカウントを追加
ア パスワード	メール
🖂 ×-л	メールアカウントを追加 >
(2) 連絡先	速給先
カレンダー	LDAPアカウントを追加 >

6. 各項目を入力します。

	キャンセル	新規アカウント 5 次へ
	力計	6日 寸r 十 60
\mathbb{O}	石則	(就百人即) ————————————————————————————————————
@ @	x- <i>n</i>	example@example.co.jp
ଞ	バスワード	
4)	説明	example.co.jp

①名前	任意の名前を入力します。	
	※メール受信者に差出人として表示されます。	
②メール	メールアドレスを入力します。	
③パスワード	メールアドレスのパスワードを入力します。	
④説明	任意入力。	
	※メールアプリのアカウント名となります。	
⑤『次へ』	タップします。	

7. 『POP』をタップします。

キャンセノ	新規アカウント	保存
	ІМАР	РОР
名前	観音太郎	
メール	example@example.co.jp	
説明	example.co.jp	

8. 各項目を入力します。

キャンセル	新規アカウント	⑦保存
名前	観音太郎	
メール	example@example.co.jp	
説明	example.co.jp	
受信メールサー	71	
ホスト名 (1	pop.example.co.jp	
ユーザ名 [example@example.co.jp	
パスワード	3	
送信メールサー	71	
ホスト名4	smtp.example.co.jp	
ユーザ名	example@example.co.jp	
パスワード	6	

①ホスト名	『pop.』に続けて、お客様のドメインを入力します。
②ユーザ名	メールアドレスを入力します。
③パスワード	メールアドレスのパスワードを入力します。
④ホスト名	『smtp.』に続けて、お客様のドメインを入力します。
⑤ユーザ名	メールアドレスを入力します。
⑥パスワード	メールアドレスのパスワードを入力します。
⑦『保存』	タップします。

9. 『SSL で接続できません』と表示された場合には、『はい』をタップします。



※以下の、エラーポップアップが表示された場合、入力内容に誤りがあります。 『OK』をタップしたのち、入力内容を見直してください。



10. 新しく作成したアカウントをタップします。

<	メール アカウント	
	アカウント	
	iCloud iCloud Drive、連絡先、カレンダー、Safariとその他5項目	>
	Gmail メール、連絡先、カレンダー	>
	Example メール	>
	アカウントを追加	>

11. 『SMTP』をタップします。

キャンセル	Example	完了
説明	example.co.jp	
受信メールサー	R	
ホスト名	pop.example.co.jp	
ユーザ名	example@example.co.jp	
バスワード		
深信又_1.++_	15	
SMTP		サーバなし >

12. 『プライマリサーバ』をタップします。

< Example	SMTP	
プライマリサーバ		
未構成		オフ >

13. 各項目を入力します。

キャンセル	未構成	(4) 保存	①ホスト名	『smtp.』に続けて、お客様のドメイン名を
				入力します。
ホスト名() smtp.example.co.jp			②ユーザ名	メールアドレスを入力します。
ユーザ名 ② example@example.	co.jp		③パスワード	メールアドレスのパスワードを入力します。
xx9=r3			④『保存』	タップします。

※以下の、エラーポップアップが表示された場合、入力内容に誤りがあります。 『OK』をタップしたのち、入力内容を見直してください。

SMTPサーバ "smtp.example.co.jp"が応答し ません。ネットワークの接続状 態と、"送信メールサーバ"フィ ールドに正しい情報を入力した	
かを確認してください。	

14. 『プライマリサーバ』に表示された送信メールサーバをタップします。

< Example	SMTP	
プライマリサーバ		
smtp.example.co.jp		オン 〉
ほかのSMTPサーバ		
サーバを追加		>

15. 各項目を設定します。

キャンセル	smtp.example.co.jp	完了
サーバ		
送信メールサー	75	
ホスト名	smtp.example.co.jp	
ユーザ名	example@example.co.jp	
パスワード		
SSLを使用	1	
RIE 2		パスワード >
サーバポー	► 587 <mark>③</mark>	

①SSL を使用	オフに変更します。
2認証	『パスワード』を選択します。
③サーバポート	『587』と入力されていることを確認します。
④『完了』	タップします。

16. 『<アカウント名』をタップします。

K Example SMTF	
プライマリサーバ	
smtp.example.co.jp	オン >
ほかのSMTPサーバ	
サーバを追加	>

17. 『詳細』をタップします。

キャンセル		Example	完	7
アカウント)
POPアカ.ウント	情報			
名前	観音太郎			
メール	example@example.co.jp			>
説明	example.co.jp			
受信メールサール	r¢.			
ホスト名	pop.example.co.jp			
ユーザ名	example@example.co.jp			
パスワード				
送信メールサール	×.			
SMTP		ś	mtp.example.co.jp	>
詳細				>

18. 各項目を設定します。

< Example	詳細
削除したメッセージの移動先:	
削除済メールボックス	✓
アーカイブメールボックス	
削除したメッセージ	
削除	1週間後 >
受信設定	
SSLを使用 ①	
zi (2)	パスワード >
サーバから削除 3	しない >
サーバポート 110 4	

①SSL を利用	オフにします。
②認証	『パスワード』を選択します。
③サーバから削除	『しない』を選択します。
④サーバポート	『110』と入力されていることを確認します。
⑤『く アカウント名』	タップします。

19. 『完了』をタップします。

キャンセル		Example	完了
アカウント			
POPアカウント	情報		
名前	観音太郎		

20. テストメールを送信します。

メールソフトの設定はこれで終了です。

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力し、設定したメールアドレスあてにテストメールを送信します。 (件名と本文の入力がない場合、迷惑メールと判定される可能性がありますので、必ず件名は入力してください。)

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認します。