

# iOS17.x/iPadOS17.x(iPhone、iPad)新規メールソフト設定方法

★ご注意ください。

メールアカウントの削除は行わないでください。

メールアカウントを削除すると、そのアカウントで送受信したメールが全て削除されます。

1. ホーム画面にて、『設定』をタップします。




2. 『メール』 – 『アカウント』の順にタップします。



3. 『アカウントを追加』をタップします。



4. 『その他』をタップします。



5. 『メールアカウントを追加』をタップします。



6. 各項目を入力します。

キャンセル 新規アカウント ⑤ 次へ

① 名前 観音太郎

② メール example@example.co.jp

③ パスワード

④ 説明 example.co.jp

①名前	任意の名前を入力します。 ※メール受信者に差出人として表示されます。
②メール	メールアドレスを入力します。
③パスワード	メールアドレスのパスワードを入力します。
④説明	任意入力。 ※メールアプリのアカウント名となります。
⑤『次へ』	タップします。

7. 『POP』をタップします。

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

名前 観音太郎

メール example@example.co.jp

説明 example.co.jp

8. 各項目を入力します。

キャンセル 新規アカウント ⑦ 保存

名前 観音太郎

メール example@example.co.jp

説明 example.co.jp

受信メールサーバ

ホスト名 ① pop.example.co.jp

ユーザ名 ② example@example.co.jp

パスワード ③ \*

送信メールサーバ

ホスト名 ④ smtp.canonet.ne.jp

ユーザ名 ⑤ example@example.co.jp

パスワード ⑥ \*

①ホスト名	『pop.』に続けて、お客様のドメインを入力します。
②ユーザ名	メールアドレスを入力します。
③パスワード	メールアドレスのパスワードを入力します。
④ホスト名	『smtp.canonet.ne.jp』を入力します。
⑤ユーザ名	メールアドレスを入力します。
⑥パスワード	メールアドレスのパスワードを入力します。
⑦『保存』	タップします。

9. 『SSL で接続できません』と表示された場合には、『はい』をタップします。



SSLで接続できません  
アカウントをSSLなしで設定しますか？

はい いいえ

※以下の、エラーポップアップが表示された場合、入力内容に誤りがあります。

『OK』をタップしたのち、入力内容を見直してください。



POPサーバ  
"pop.example.co.jp"が応答しません。ネットワークの接続状態と、"受信メールサーバ"フィールドに正しい情報を入力したかを確認してください。

OK



メールを取得できません  
"pop.example.co.jp"用のユーザ名またはパスワードが間違っています。


OK



メールを送信できません  
"smtp.canonet.ne.jp"用のユーザ名またはパスワードが間違っています。

OK

10. 新しく作成したアカウントをタップします。



メール アカウント

アカウント  
example.co.jp >  
メール  
アカウントを追加 >

11. 『SMTP』をタップします。



キャンセル Example 完了

説明 example.co.jp

受信メールサーバ

ホスト名 pop.example.co.jp


ユーザ名 example@example.co.jp

パスワード

送信メールサーバ

SMTP サーバなし

12. 『プライマリサーバ』をタップします。



example.co.jp SMTP

プライマリサーバ

未構成 オフ >

13. 各項目を入力します。



キャンセル 未構成 ④ 保存

ホスト名 ① smtp.canonet.ne.jp

ユーザ名 ② example@example.co.jp

パスワード ③ プッシュ


①ホスト名	『smtp.canonet.ne.jp』を入力します。
②ユーザ名	メールアドレスを入力します。
③パスワード	メールアドレスのパスワードを入力します。
④『保存』	タップします。

※以下の、エラーポップアップが表示された場合、入力内容に誤りがあります。


『OK』をタップしたのち、入力内容を見直してください。



14. 『プライマリサーバ』に表示された送信メールサーバをタップします。




15. 各項目を設定します。



①SSL を使用	オンに変更します。
②認証	『パスワード』を選択します。
③サーバポート	『587』(推奨)または、『465』 ※ポート番号「587」で通信できない場合には、「465」をお試しください。
④『完了』	タップします。

16. 『<アカウント名』をタップします。



17.『詳細』をタップします。

キャンセル

example@example.co.jp

完了

アカウント

POPアカウント情報

名前

観音太郎

メール

example@example.co.jp

>

説明

example@example.co.jp

受信メールサーバ

ホスト名

pop.example.co.jp

ユーザ名

example@example.co.jp

パスワード

送信メールサーバ

SMTP

smtp.canonet.ne.jp

>

詳細

>

18. 各項目を設定します。

< example.co.jp

⑤

詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済メールボックス

✓

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除

1週間後

>

受信設定

SSLを使用

①

認証

②

>

サーバから削除

③

しない

>

サーバポート

110

④

①SSL を利用	オフにします。
②認証	『パスワード』を選択します。
③サーバから削除	『しない』を選択します。
④サーバポート	『110』と入力されていることを確認します。
⑤『< アカウント名』	タップします。

19.『完了』をタップします。

キャンセル

Example

完了

アカウント

POPアカウント情報

名前

観音太郎

20. テストメールを送信します。  
メールソフトの設定はこれで終了です。

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力し、設定したメールアドレスあてにテストメールを送信します。  
(件名と本文の入力がない場合、迷惑メールと判定される可能性がありますので、必ず件名は入力してください。)

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認します。