★ご注意ください。

メールアカウントの削除は行わないでください。

メールアカウントを削除すると、そのアカウントで送受信したメールが全て削除されます。

1. ホーム画面にて、『設定』をタップします。



2. 『メール』 – 『アカウント』の順にタップします。



3. 確認したいアカウントをタップします。

くメール	アカウント	
アカウント		
example.co.jp メール		>
アカウントを追	加	>

4. POP アカウント情報と受信メールサーバの設定内容を確認します。

キャンセル	example.co.jp	完了
アカウント(1	2
POPアカウント	倩報	
名前 (2)	観音太郎	
×-113	example@example.co.jp	>
説明4	example.co.jp	
受信メールサー	75	
ホスト名	pop.example.co.jp	
ユーザ名 6	example@example.co.jp	
パスワード	$\overline{\mathcal{O}}$	
送信メールサー	r¢	
SMTP (8)	smtp.canonet.ne.jp	>
詳細		>

①アカウント	オンになっていることを確認します。	
② 名前	任意のお名前。	
	※メールを受信された方に送信者 (差出人) として	
	表示されます。	
③メール	メールアドレスとなっていることを確認します。	
④説明	任意入力。 ※メールアプリのアカウント名となり	
	ます。	
⑤ホスト名	『pop.』に続けて、お客様のドメインとなっている	
	ことを確認します。	
6ユーザ名	メールアドレスとなっていることを確認します。	
⑦パスワード	メールアドレスのパスワードです。	
8 [SMTP]	送信メールサーバの設定内容を確認するためにタ	
	ップします。	

5. 『プライマリサーバ』をタップします。

< example.co.jp SMTP	
プライマリサーバ	
smtp.canonet.ne.jp	オン >
ほかの SMTP サーバ	
サーバを追加	>
"メール"は、プライマリサーバを使用できない場合はほかの SMTP サーバを順番に試します。	

6. 送信メールサーバの設定情報を確認します。

キャンセル	smtp.canonet.ne.jp	8 🕫
#−1<(1)		
送信メールサーバ		
ホスト名 <mark>②</mark> smtp.ca	nonet.ne.jp	
ユーザ名 <mark>③</mark> example	e@example.co.jp	
パスワード 4		
SSL を使用 5		
認証 6		パスワード >
サーバポート 587	0	

 サーバ 	オンになっていることを確認します。
2ホスト名	『smtp.canonet.ne.jp』となっていることを確認
	します。
③ユーザ名	メールアドレスとなっていることを確認します。
④パスワード	メールアドレスのパスワードです。
⑤SSL を使用	オンになっていることを確認します。
6認証	『パスワード』が選択されていることを確認しま
	ब .
⑦サーバポート	『587』(推奨)または、『465』
	※ポート番号「587」で通信できない場合には、
	「465」をお試しください。
8 『完了』	タップします。

※以下の、エラーポップアップが表示された場合、入力内容に誤りがあります。

『OK』をタップしたのち、入力内容を見直してください。



7. 『アカウント名』をタップします。

<pre>< example.co.jp</pre>	SMTP	
プライマリサーバ		
smtp.canonet.ne.jp		オン >
ほかの SMTP サーバ		
サーバを追加		>
"メール"は、プライマリサー	バを使用できない場合はほかの SMTP サーバを順番に試します。	

8. 『詳細』をタップします。

キャンセル	example.co.jp	!	完了
アカウント)
POPアカウン	「情報		
名前	観音太郎		
メール	example@example.co.jp		>
説明	example.co.jp		
受信メールサー	-15		
ホスト名	pop.example.co.jp		
ユーザ名	example@example.co.jp		
パスワード			
送信メールサー	-/1		
SMTP		smtp.canonet.ne.jp	>
詳細			>

9. 受信メールサーバの設定情報を確認します。

(example.co.jp 5) 詳細	
削除したメッセージの移動先:	
削除済メールポックス	✓
アーカイブメールボックス	
期除したメッセージ	
削除	1週間後 >
受信股定	
SSL を使用 1	
121 E 2	パスワード >
サーバから削除 (3)	しない >
サーバボート 110 4	
S/MIME	
署名	いいえ >
デフォルトで暗号化	いいえ >

①SSL を使用	オフになっていることを確認します。
2認証	『パスワード』が選択されていることを確認しま
	ਰੱ。
③サーバから削除	『しない』が選択されていることを確認します。
④サーバポート	『110』が設定されていることを確認します。
⑤『アカウント名』	タップします。

10. 『完了』をタップします。



※以下の、エラーポップアップが表示された場合、入力内容に誤りがあります。

『OK』をタップしたのち、入力内容を見直してください。



11. テストメールを送信します。

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力し、設定したメールアドレスあてにテストメールを送信します。 (件名と本文の入力がない場合、迷惑メールと判定される可能性がありますので、必ず件名は入力してください。)

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認します。