STEP1 Thunderbird を起動します(Windows10の場合)。



STEP2 「<mark>ローカルフォルダー</mark>」または「<mark>設定済みのアカウント</mark>」を選択して、 「別のアカウントをセットアップ」の「メール」をクリックします。

\boxtimes		検索 <u>CTBL</u> + <u>K</u>
	ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 移動(G) () → + メッセージ作成 … → ■ ローカルフォルダー Ⅲ この相 ☞ 送信トレイ	Xッセージ(M) ツール(T) ヘルブ(H)
		別のプログラムからインポート Thunderbird に他のメールプログラムからメールメッセージやフィード購読、設定、メッセージフィルターを、一般的なアドレス 帳形式からアドレス帳をインポートすることができます。

EP3 「<mark>既存のメールアドレスのセットアップ</mark>」画面で 各項目を入力・選択して「手動設定」をクリックします。

_		コーカルフォルダー	📴 アカウントのセットアップ	×	
		既存のメールアドレス 現在のメールアドレスを使用するには、 Thunderbird が自動的に有効なサー	- スのセットアップ そのアカウント情報を記入してくださ パー設定を検索します。	L1.	
	1	あなたのお名前 観音太郎		0	
		メールアドレス			08
	2	example@example.co.jp		0	No 38
		パスワード			
	3	•••••		19	
	4	☑ パスワードを記憶する			Gentle
	Ę	手動設定	キャンセル	売ける	0.0
		あなたの認証情報はローカルのあなたのコ	パュータにのみ保存されます。		

①あなたのお名前	お客様の『お名前』		
	メールを受信した方に送信者(差出人)として表示されま す。		
②メールアドレス	お客様の『メールアドレス』		
	マイデスクにて登録したメールアドレスを <mark>半角入力</mark> します。		
③パスワード	メールアドレスの <mark>『パスワード』</mark>		
	メールアドレス登録時に設定したパスワードを <mark>半角入力</mark> します。		
④パスワードを記憶する	チェックが入っていることを確認します。		
⑤手動設定	クリックします。		

STEP4 下に入力項目が表示されます。 アカウント設定の各項目を入力・選択して「<mark>詳細設定</mark>」をクリックします。

- 1107/107	l		受信サーバー	
		P	1プロトコル	<mark>『POP3』</mark> を選択します。
以れ子のメールアトレスのセットアップ 現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。 Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を持ちまます。		アツブ 艇記入してください。 キキ	②ホスト名	『pop.』に続けて、お客様のドメイン名を 入力します。
munderbird // 🗐 🗐	あなたのお名前			サーバのアドレスを半角英数字(英字は小文字) 入力します。 (例: pop example co.in)
あなたのお名前 観音太郎		0	3ポート番号	[110]を入力します。
			④接続の保護	<mark>『なし』</mark> を選択します。
example@example.c	co.jp	٢	⑤認証方式	『暗号化されたパスワード認証』 を選択します。
バスワード			<u> </u>	
******		@	◎ ⊥	メールアドレスを半角入力します。
✓ バスワートを記憶する	ò		 送信サーバー	
手動設定 支信サ-バ-				『smtp.』に続けて、お客様のドメイン名な 入力します。
לובאס?	 POP3 	~		サーバのアドレスを半角英数字(英字は小文字) 入力します。
ホスト名:	(Z) pop.example.co.j	p	ᢀᢞ᠆ᢣ᠌ᡔ	(例 : smtp.example.co.jp) 『507』た み カレ キオ
ポート番号:	3 110 🔶		の接続の保護	
接続の保護:	④ なし	~	● 扱続の 休設 10 認証方式	『暗号化されたパスワード認証』
認証方式:	5 暗号化されたパスワ	ド認証 ~		を選択します。
ユーザー名:	6 example@examp	le.co.jp	⑪ユーザー名	お客様の『メールアドレス』
				メールアドレスを <mark>半角入力</mark> します。
ホストター	smtn.example.co	in	12詳細設定	クリックします。
		JP		
小	8 507 V			
接続の保護:	9 th	~		
認証方式:	10 暗号化されたパスワ	ド認証 ~		
ユーザー名:	(1) example@examp	le.co.jp		
		(12) 詳細設定		
田テフト	±1	odalli 🖶 🗁 📿		

STEP5 「OK」をクリックします。



「サーバー設定」が表示されます。 STEP6 メッセージ受信後にメッセージのコピーを サーバから削除する期間を設定します。						
 □ □-カルフォルダ- ○ <u>example@example.co.jp</u> サーバー設定 送信セえと特別はフォルダー 編集とアドレス入力 送唇シスール ディスク領域 ご □・ ーカルフォルダー 迷惑メール ディスク領域 (○) 送信 (SMTP) サーバー 	③ アカウント設定 ⑤ × サーバー設定 サーバーの種類: POP メールサーバー サーバーの種類: POP メールサーバー サーバー名(S) pop.example.co.jp コーザー名:(N) マーナー名:(N) example@example.co.jp ローザー名:(N) example@example.co.jp セキュリティ設定 変証方式:(0) 暗号化されたパスワード認証 > > サーバー設定 ダ 新着メッセージがないか起動時に確認する(C) ③ 新着メッセージがないかた動時に確認する(C) ダ 新着メッセージがないかり() 10 ⑦ 分ごとに確認する ダ 新着メッセージを自動的にダウンロードする(M) ヘッダーのみ取得する(E)					
	 ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(G) ダウンロードしてから(Q) 14 → 日以上経過したメッセージは削除する ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する(D) メッセージの保存 終了時にごみ箱を空にする(X) 	詳細(V)				

ーパー設定				
①ダウンロード後もサーバーにメッセー を残す(G)	チェックを入れます。			
	他の端末でもメールを受信する場合には、チェックを入れます。			
②ダウンロードしてから(0)	チェックを入れます。			
	チェックを入れない場合、メールサーバ上のメールボックスの空きが無くなり、メールが受信できなくなる可能性があります。			
③x日以上し経過したメッセージは削除	す サーバーにメールを残す日数を指定します。			
ବ	サーバからの削除は、メールソフトからの送受信タイミングで実施されます。			
④ダウンロードしたメッセージを削除し; らサーバーから削除する	た チェックが入っている場合、メールをメールソフト上で削除するとメール サーバからも削除されます。			
アカウント設定を閉じる	「×」をクリックして閉じます。			

STEP7 設定したアカウントが表示されていることを確認します。

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 移動(G)	メッセージ(M) ツール(T) ヘルプ(H)		
	🛅 ローカルフォルダー			
 □ ごみ箱 □ □-カルフォルダー □ ごみ箱 □ ごみ箱 □ 送信トレイ 	Q、メッセージを検索 illi メッセージフィルターを管理			
	別のアカウントをセットアップ			
	⊠ メール	🙉 アドレス帳	🏢 カレンダー	
	別のプログラムからインボ			
	Thunderbird に他のメールプログラムからメールメッセージやフィード購読、設定、メッセージ」 帳形式からアドレス帳をインボートすることができます。			

STEP8 テストメールを送受信します。

メールソフトの設定はこれで完了です。

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力していただき、設定したメールアドレスあてにテストメールを送信します。 (件名と本文が無い場合、迷惑メールと判定されますので、必ず件名は入力します。) テストメールが受信できればメールの設定は完了です。

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認します。