ご注意ください

メールアカウントの削除は行わないで下さい。

メールアカウントを削除すると、そのアカウントで送受信したメールが全て削除されます。



STEP2

「アカウント」のタグをクリックしたのち、 「電子メール」をクリックします。

■	n./- 表	R 7700	
17×-1 -2 70/	(71		
BTRIPE	-,		 1516.1718.102/
モール 送信トレイ			222324252627
			8 9 1011 1213
			今日
			次の 1 か月間は予 ありません
() カレンダー			
1 アドレス語			
D 74−F			できます
📑 ニュースグループ			
メッセージ:0道、未開封:	0通		新著かセージなし (1)オンライン作業中

STEP3 各項目を入力します。

🗿 Windows Live メール		_	
		①電子メールアドレス:	お客様の 『メールアドレス』
自分の電子メール アカウン	トを追加する		マイデスクにて登録したメールアドレスを 半角入力してください。
Windows Live にサインイン Windows Live にサインイン	21.20 (V.26V)	②パスワード:	メールアドレスの <mark>『パスワード』</mark>
電子メール アドレス: 1) example@example.com ギビノ Windows Liss メール アドレスを作	Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお 使いになれます。たとえば Hotmail		メールアドレス登録時に設定したパス ワードを <mark>半角入力</mark> してください。
成する方はご56 パスワード:	Gmail などが利用可能です。	<mark>③</mark> パスワードを保存する(<u>B</u>)	チェックを入れます。
(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
表示名:		④表示名:	お客様の <mark>『お名前』</mark>
 ④ 太郎 ⑤ ☑ 手動でサーバー設定を構成する(C) 			メールを受信した方に送信者(差出人)と して表示されます。
		<mark>⑤</mark> 手動でサーバ設定を構成 する(<u>C</u>)	チェックを入れます。
	キャンセル 次へ	⑥[次へ]のボタン	クリックします。
K			

STEP4 各項目を入力します。

受信サーバー情報	送信サーバー情報	
サーバーの種類:	サーバーのアドレス:	ポート:
POP	 smtp.example.com 	8 587
次を使用して認証する: クリア テキスト ログオン ユーザー名:	•	

受信サーバ情報 ①サーバーの種類: **『POP』**を選択してください。 ②サーバーのアドレス: 『pop.』に続けて、お客様のドメイ 名を入力してください。 サーバのアドレスを半角英数字(英字は <mark>小文字</mark>)で入力してください。 (例:pop.example.co.jp) 3ポート: [110] ④セキュリティーで保護 チェックを外します。 された接続(SSL)が必要 ⑤次を使用して認証す 『クリアテキスト』を選択して下さ る: い。 ⑥ログオンユーザー名: お客様の『メールアドレス』 メールアドレスを半角入力してください。 送信サーバ情報 ⑦サーバーのアドレス: 『smtp.』に続けて、お客様のドメイ ノ名を入力してください。 サーバのアドレスを半角英数字(英字は <mark>小文字)</mark>で入力してください。 (例:smtp.example.co.jp) <mark>⑧ポート</mark>: **[587]** ⑨セキュリティーで保護 チェックを外します。 された接続(SSL)が必要 10 10 認証が必要(A) チェックを入れます。 クリックします。 11[次へ]のボタン





Example (example) プロ	パティ	×	
全般 サーバー セキュリティ	詳細設定		
サーバー情報		_27	
受信メール サーバーの種類	頁(M) POP3		
受信メール (POP3)(I):	pop.example.com		
送信メール (SMTP)(U):	smtp.example.com		
受信メール サーバー ―		-20	
ユーザー名(A):	example@example.com		
パスワード(D):	•••••		
◎ クリア テキスト認証を使	明してログオンする(C)		
◎ セキュリティで保護され	シパスワード認証でログオンする(S)		
◎ 認証された POP (APC	DP) を使用してログオンする(P)		
送信メール サーバー ―			
▼ このサーバーは認証が。	必要(V) 設定(E)		

STEP8 各項目を入力します。

10 受信メールサーバ	-と同じ設定を使用する(い)
◎ 次のアカウントとパ	マードでログオンする(0)
アカウント名(C):	
パスワード(P):	
	☑ パスワードを保存する(W)
🗌 セキュリティで保	護されたパスワード認証でログオンする(S)

①受信メールサーバと同じ設 定を使用する	チェックを入れます。
②[OK]ボタン	クリックします。

STEP9 「詳細設定」のタグをクリックします。		
🔁 Example (example) プロパティ	①送信メール(SMTP)(∩)·	[⁷ 587]
全般 サーバー セキュリティ 詳細設定		[001]
サーバーのポート番号	<u> </u>	チェックためします
①送信メール (SMTP)(O): 587 既定値を使用(U)	マニックニューマームシャーリティーで保護された接続	テエックをかします。
2 このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)	(SSL)が必要(Q)	
受信メール (POP3)(I): 110	③受信メール(POP3)(I):	[[110]]
④ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)		
サーバーのタイムアウト(T)	④このサーバーはセキュリ ティーで保護された接続	チェックを外します。
	(SSL)が必要(C)	
」 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 美 KB	⑤サーバーにメッセージのコ ピーを置く(L)	お客様の用途に応じて設定してく ださい。
配信		同じメールを別のパソコンでも受信する 場合には、チェックを入れてください。
⑤ ▼サーバーにメッセージのコピーを置く(L)		
(6) ♥ サーバーから削除する(R) ⑦ 5 量 日後	⑥サーバーから削除する(R)	サーバーにメッセージのコピーを 置く場合には チェックをいれま
☑[この相] を空にしたら、ワーハーから削除(M)		ー ・ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(8) OK キャンセル 適用(A)		のメールボックスの空きが無くなり、メー ルが受信できなくなる可能性があります。
	⑦x日後	サーバーにメールを残す日数を指 定します。
		サーバからの削除は、メールソフトからの 送受信タイミングで実施されます。
	<mark>⑧</mark> [OK]ボタン	クリックします。
	P	

STEP10 テストメールを送受信します。

メールソフトの設定はこれで完了です。

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力していただき、設定したメールアドレスあてにテストメールを送信して下さ (件名と本文が無い場合、迷惑メールと判定されますので、必ず件名は入力して下さい。) テストメールが受信できればメールの設定は完了です。

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認して下さい。