


## ご注意ください


メールアカウントの削除は行わないで下さい。

メールアカウントを削除すると、そのアカウントで送受信したメールが全て削除されます。

### STEP1 Windows Liveメールを起動します。



### STEP2 設定を変更したいアカウントを右クリックしたのち、「プロパティ(R)」をクリックします。



### STEP3

「プロパティ」の画面が表示されましたら、  
「全般」のタブをクリックします。


① 名前(N):	お客様の『お名前』 メールを受信した方に送信者(差出人)として表示されます。
② 電子メールアドレス(M):	お客様の『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを半角入力してください。
③ メールを受信時および同期時にこのアカウントを含める(I)	チェックが入っていることを確認します。

### STEP4

「サーバー」のタブをクリックします。


① 受信メールサーバーの種類(M):	『POP3』と表示されていることを確認します。
② 受信メール(POP3)(I):	『pop.』に続けて、お客様のドメイン名を入力してください。 サーバのアドレスを半角英数字(英字は小文字)で入力してください。 (例: pop.example.co.jp)
③ 送信メール(SMTP)(U):	『smtp.』に続けて、お客様のドメイン名を入力してください。 サーバのアドレスを半角英数字(英字は小文字)で入力してください。 (例: smtp.example.co.jp)
④ ユーザー名(A):	お客様の『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを半角入力してください。
⑤ パスワード(D):	メールアドレスの『パスワード』 メールアドレス登録時に設定したパスワードを半角入力してください。
⑥ パスワードを保存する(W)	チェックが入っていることを確認します。
⑦ クリアテキスト認証を使用してログインする。(C)	チェックが入っていることを確認します。
⑧ このサーバーは認証が必要(V)	チェックが入っていることを確認します。
⑨ [設定(E)...]のボタン	クリックします。

## STEP5 「設定(E)…」のボタンをクリックします。



① 受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)	チェックが入っていることを確認します。
② [OK]のボタン	クリックします。

## STEP6 「詳細設定」のタブをクリックします。



① 送信メール(SMTP)(O):	『587』
② このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)	チェックが外れていることを確認します。
③ 受信メール(POP3)(I):	『110』
④ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)	チェックが外れていることを確認します。
⑤ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)	お客様の用途に応じて設定してください。 同じメールを別のパソコンでも受信する場合には、チェックを入れてください。
⑥ サーバーから削除する(R)	サーバーにメッセージのコピーを置く場合には、チェックをいれま す。 チェックを入れない場合、メールサーバ上のメールボックスの空きが無くなり、メールが受信できなくなる可能性があります。
⑦ x日後	サーバーにメールを残す日数を指定します。 サーバからの削除は、メールソフトからの送受信タイミングで実施されます。
⑧ [OK]ボタン	クリックします。

## STEP7 テストメールを送受信します。

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力していただき、設定したメールアドレスあてに**テストメールを送信して下さい**（件名と本文が無い場合、迷惑メールと判定されますので、必ず件名は入力して下さい。）

テストメールが受信できればメールの設定は完了です。

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認して下さい。