




## STEP1 Microsoft Outlook 2013 を起動します(Windows7の場合)。



## Windows8の場合




## STEP2 「ファイル」をクリックします。



**STEP3 「情報」／「アカウント設定」／「アカウント設定(A)」をクリックします。**



**STEP4 設定を変更したいアカウントをダブルクリックします。**



## STEP5 インターネット電子メール設定の各項目を確認します。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報  
名前(Y): ① 戦国 太郎  
電子メール アドレス(E): ② xxxxxx@example.co.jp

サーバー情報  
アカウントの種類(A): ③ POP3  
受信メール サーバー(I): ④ pop.example.co.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): ⑤ smtp.example.co.jp

メール サーバーへのログイン情報  
アカウント名(U): ⑥ xxxxxx@example.co.jp  
パスワード(P): ⑦ \*\*\*\*\*  
⑧ ☒ パスワードを保存する(R)

⑨ ☐ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

⑩ 詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

①名前(Y):	お客様の『お名前』 メールを受信した方に送信者(差出人)として表示されます。
②電子メールアドレス(E):	お客様の『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを半角入力してください。
③アカウントの種類(A):	『POP3』と表示されていることを確認します。
④受信メールサーバ(I):	『pop.』に続けて、お客様のドメイン名を入力してください。 サーバのアドレスを半角英数字(英字は小文字)で入力してください。 (例: pop.example.co.jp)
⑤送信メールサーバー (SMTP)(O):	『smtp.』に続けて、お客様のドメイン名を入力してください。 サーバのアドレスを半角英数字(英字は小文字)で入力してください。 (例: smtp.example.co.jp)
⑥アカウント名(U):	お客様の『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを半角入力してください。
⑦パスワード(P):	メールアドレスの『パスワード』 メールアドレス登録時に設定したパスワードを半角入力してください。
⑧パスワードを保存する(R):	チェックが入っていることを確認します。
⑨[次へ]ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S):	チェックが外れていることを確認します。
⑩詳細設定(M):	クリックします。

## STEP6 「送信サーバー」タブをクリックします。

①送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)	チェックが入っていることを確認します。
②受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)	チェックが入っていることを確認します。

## STEP7 「詳細設定」タブをクリックします。

①受信サーバー(POP3)(I) :	『110』
②このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要(E)	チェックが外れていることを確認します。
③送信サーバー(SMTP)(O) :	『587』
④使用する暗号化接続の種類(C)	『なし』
⑤サーバーにメッセージのコピーを置く(L)	お客様の用途に応じて設定してください。 同じメールを別のパソコンでも受信する場合には、チェックを入れてください。
⑥サーバーから削除する(R)	サーバーにメッセージのコピーを置く場合には、チェックをいれま す。 チェックを入れない場合、メールサーバ上のメールボックスの空きが無くなり、メールが受信できなくなる可能性があります。
⑦x日後	サーバーにメールを残す日数を指定します。  サーバーからの削除は、メールソフトからの送受信のタイミングで実施されます。
⑧[OK]ボタン	クリックします。

## STEP8 「次へ(N)>」をクリックします。



アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報  
名前(Y): 殿前 太郎  
電子メール アドレス(E): xxxxxx@example.co.jp

サーバー情報  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): pop.example.co.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.example.co.jp

メール サーバーへのログイン情報  
アカウント名(U): xxxxxx@example.co.jp  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
☒ パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
☐ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

## STEP9 「完了」をクリックします。



アカウントの変更

すべて完了しました  
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

< 戻る(B) **完了**

## STEP10 テストメールを送受信します。

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力していただき、設定したメールアドレスあてに**テストメールを送信して下さい**（件名と本文が無い場合、迷惑メールと判定されますので、必ず件名は入力して下さい。）  
テストメールが受信できればメールの設定は完了です。

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認して下さい。