ご注意ください

+ -

メールアカウントの削除は行わないで下さい。

メールアカウントを削除すると、そのアカウントで送受信したメールが全て削除されます。

STEP1 「メール」のアイコンをクリックして Mail を起動します。



STEP2 メール/環境設定をクリックして環境設定を起動します。



| G | メール | クリックします。 |
|---|------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 | 環境設定 | クリックします。 |
| | | |
| | | |
| | | |

| STEP3 アカウント情報を開きます。 | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| アカウント ● ● ● <t< th=""><th>①アカウント</th><th>クリックします。</th></t<> | ①アカウント | クリックします。 |
| ③ アカウント博報 メールボックスの特性 詳細 ② このアカウントを使用 | ②アカウント名 (xxxxxx@example.co.jp) | <mark>アカウント名</mark> を選択します。 |
| 説明: example.co.jp メールアドレス: xxxxx@example.co.jp 氏名: 細歌士師 | ③[アカウント情報] | クリックします。 |
| 受信用メールサーバ: pop.example.co.jp ユーザ名: xxxxx@example.co.jp | | |

?

送信用メールサーバ (SMTP) : smtp.example.co.jp:xxxxxx@ex ᅌ

🔽 このサーバのみを使用

STEP4 アカウント情報を確認します。 アカウント アカウント

| 一般 アカウント | -ル フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール |
|------------------|---|
| @ example POP | アカウント情報 メールボックスの特性 詳細 |
| | アガランドの確認 POP ②説明: example.co.jp ③メールアドレス: xxxxx和@example.co.jp ④氏名: 観音太郎 |
| | ⑤受信用メールサーバ: pop.example.co.jp ⑥ユーザ名: xxxxx@example.co.jp |
| | ☆ このサーバのみを使用 ⑧ |
| + - | なし ✓ smtp.example.co.jparpoxxx@example.co.jp SMTP サーバリストを編集 |

| ①このアカウントを使用 | チェックします。 |
|--|--|
| 2説明: | 任意のもの メールアプリ内で表示される名前になりま す。 |
| ③メールアドレス: | (例:名前、仕事、部署名など…) お客様の『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを 半角入力してください。 |
| ④氏名: | お客様の <mark>『氏名』</mark> メールを受信した方に送信者(差出人)と して表示されます。 |
| ⑤受信用メールサーバ: | 『pop.』に続けて、お客様のドメイン名 を入力してください。 |
| <mark>⑥</mark> ユーザ名: | 9 → ハのアレスターマスター 小文字)で入力してください。 (例:pop.example.co.jp) お客様の『メールアドレス』 |
| (7)パスワ <i>ー</i> ド: | マイテスクにて登録したメールアドレスを 半角入力してください。 お客様の 『パスワード』 |
| | マイデスクにて登録したパスワードを半角 入力してください。 |
| ⑧送信用メールサー <mark>バ</mark> (SMTP): の上下矢印ボタン | クリックします。 |
| 9SMTPサーバリストを編集 | クリックします。 |

| ①アカウント (xxxxxx@example.co.jp) | <mark>アカウント名</mark> が選択されているこ とを確認します。 |
|----------------------------------|---|
| ②[アカウント情報] | クリックします。 |
| ③サーバ名 | 『smtp.』に続けて、お客様のドメイ ン名を入力してください。 サーバのアドレスを半角英数字(英字は |
| र्गे मा रुज्ञि मा मे . | 小文字)で入力してください。 (例:smtp.example.co.jp) |
| (എ) I L3証明音: | ∥なし』で送抓しまり。 |
| ⑤[詳細] | クリックします。 |

| 説明 | サーバ名 | 使用しているアカウント |
|-----------|--------------------|---------------|
| example.c | smtp.example.co.jp | example.co.jp |
| | | |
| | | |
| + - | | |
| | アカウント | 、情報 詳細 |
| 1 | アカウント設定を自動的 | に検出して管理 |
| (| 2)#-F: 587 |] SSL を使用 |
| | (3認証: パスワード | ٥ |
| | 4 2 セキュリティ | 保護されていない認証を許可 |
| 5 | ユーザ名: xxxxxx@exam | ple.co.jp |
| 6 | スワード: | |
| | | |
| | | |

| ①アカウントを自動的に検出 して管理 | チェックが外れている ことを確認 します。 |
|--------------------------|----------------------------------|
| ② ポート: | [587] |
| ③SSLを使用 | チェックが外れている ことを確認 します。 |
| ④認証: | <mark>パスワード</mark> を選択します。 |
| ④セキュリティ保護されてい ない認証を許可 | チェックします。 |
| ⑤ユーザ名: | お客様の 『メールアドレス』 |
| | 半角入力してください。 |
| ⑥パスワード: | お客様の <mark>『パスワード』</mark> |
| | ×1テムジにて登録したハムリードを半角 入力してください。 |
| ⑦[OK]ボタン | クリックします。 |

| STEP6 POPサーバの各項目を確認します。 (受信用メールサーバ) | | |
|--|---|--|
| アカウント 0 アカウント 0 (************************************ | ①詳細 | クリックします。 |
| example.c アカウント情報 メールボックスの特性 ほし POP アカウント設定を自動的に検出して管理 | ②アカウントを自動的に検出 して管理 | チェックが外れている ことを確認 します。 |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ③メッセージを受信後にメッ セージのコピーをサーバから 削除 | チェックします。 |
| メッセージのサイズが KB を超えるときに警告 | ④メールを受信してからどの くらい経過したらサーバから 削除するか設定します。 | 即時、1日、1週間、1カ月、受信トレ イから移動したときの中から選択しま す 期間を長く設定した場合、メールサーバ上の |
| ⑤パート: 110 SSL を使用 ⑦認証: パスワード ②認証: パスワード ③ ☑ セキュリティ保護されていない認証を許可 | ⑤ ポート: | メールボックスの空きが無くなり、メールが受信 できなくなる可能性があります。(設定目安:1週 「110」 |
| | <mark>⑥</mark> SSLを使用 | チェックが外れている ことを確認 します。 |
| + - ? | ⑦認証: | <mark>パスワード</mark> を選択します。 |
| | ⑧セキュリティ保護されていない認証を許可 | チェックします。 |



STEP8 テストメールを送受信します。

保存しない キャンセル

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力していただき、設定したメールアドレスあてにテストメールを送信して下さい。 (件名と本文が無い場合、迷惑メールと判定されますので、必ず件名は入力して下さい。) テストメールが受信できればメールの設定は完了です。

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認して下さい。