

ご注意ください


メールアカウントの削除は行わないで下さい。

メールアカウントを削除すると、そのアカウントで送受信したメールが全て削除されます。


STEP1 「メール」のアイコンをクリックして Mail を起動します。



STEP2 メール／環境設定 をクリックして環境設定を起動します。



STEP3 アカウント情報を確認します。



| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①アカウント | クリックします。 |
| ②アカウント名 (xxxxxx@example.co.jp) | アカウント名を選択します。 |
| ③[アカウント情報] | クリックします。 |
| ④説明: | 任意のもの |
| ⑤メールアドレス: | お客様の『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを 半角入力してください。 |
| ⑥氏名: | お客様の『氏名』 メールを受信した方に送信者(差出人)と して表示されます。 |
| ⑦受信用メールサーバ: | 『pop.』に続けて、お客様のドメイン名 を入力してください。 サーバのアドレスを半角英数字(英字は 小文字)で入力してください。 (例:pop.example.co.jp) |
| ⑧ユーザ名: | お客様の『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを 半角入力してください。 |
| ⑨パスワード: | お客様の『パスワード』 マイデスクにて登録したパスワードを半角 入力してください。 |
| ⑩送信用メールサーバ (SMTP): の上下矢印ボタン | クリックします。 |
| ⑪SMTPサーバリストを編集 ... | クリックします。 |

STEP4

SMTPサーバの各項目を確認します。
(送信用メールサーバ)

説明: サーバ名: 使用しているアカウント:

① smtp.example.co.jp example.co.jp

+ -

② アカウント情報 ⑤ 詳細

説明:

③ サーバ名: smtp.example.co.jp

④ TLS 証明書: なし

? キャンセル OK

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①アカウント (xxxxxx@example.co.jp) | アカウント名が選択されていることを確認します。 |
| ②[アカウント情報] | クリックします。 |
| ③サーバ名 | 『smtp.』に続けて、お客様のドメイン名を入力してください。 サーバのアドレスを半角英数字(英字は小文字)で入力してください。 (例: smtp.example.co.jp) |
| ④TSL接続 | 『なし』を選択します。 |
| ⑤[詳細] | クリックします。 |

説明: サーバ名: 使用しているアカウント:

smtp.example.co.jp xxxxxx@example.co.jp

+ -

アカウント情報 詳細

☐ デフォルトポートを使用 (25, 465, 587)

① ☒ カスタムポートを使用: ② 587

③ ☒ SSL (Secure Sockets Layer) を使用

④ 認証: パスワード

⑤ ユーザ名: xxxxxx@example.co.jp

⑥ パスワード: *****

? キャンセル ⑦ OK

| | |
|--------------|-------------------------------------------------|
| ①カスタムポートを使用: | 選択されていることを確認します。 |
| ② | 『587』 |
| ③SSLを使用 | チェックが外れていることを確認します。 |
| ④認証: | パスワードを選択します。 |
| ⑤ユーザ名: | お客様の『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを半角入力してください。 |
| ⑥パスワード: | お客様の『パスワード』 マイデスクにて登録したパスワードを半角入力してください。 |
| ⑦[OK]ボタン | クリックします。 |

STEP5

POPサーバの各項目を確認して、最後に保存します。
(受信メールサーバ)

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①詳細 | クリックします。 |
| ②メッセージを受信後にメッセージのコピーをサーバから削除 | チェックします。 |
| ③メールを受信してからどのくらい経過したらサーバから削除するか設定します。 | 即時、1日、1週間、1か月、受信トレイから移動したときの中から選択します。 期間を長く設定した場合、メールサーバ上のメールボックスの空きが無くなり、メールが受信できなくなる可能性があります。(設定目安: 1週間) |
| ④ポート | 『110』 |
| ⑤SSLを使用 | チェックが外れていることを確認します。 |
| ⑥認証: | パスワードを選択します。 |
| ⑦左上の [X] ボタン | クリックします。 |
| ⑧[保存] [保存しない] | クリックします。 *内容を変更しなければこの画面は表示されません。 |

STEP6

テストメールを送受信します。

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力していただき、設定したメールアドレスあてに**テストメールを送信して下さい**。
(件名と本文が無い場合、迷惑メールと判定されますので、必ず件名は入力して下さい。)
テストメールが受信できればメールの設定は完了です。
テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認して下さい。