「注意ください

メールアカウントの削除は行わないで下さい。

メールアカウントを削除すると、そのアカウントで送受信したメールが全て削除されます。





Mail ファイル 編集 Mail について プロセン	表示 メールボックン	ス メッセージ フォーマッ	1)Mail	クリックします。
 株式協议と Mail のフィードバック サービス Mail を隠す ほかを隠す 	55, を送信… ※H て第H ● 差出	受信 注 迷惑メール は	2環境設定	クリックします。
1000 2 K 4 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5				

2 <mark>電子メールアカウント</mark> を追加します。		
アカウント () RSS () </th <th>①[アカウント]</th> <th>クリックします。</th>	①[アカウント]	クリックします。
アカウント 酸 アカウント情報 メールボックスの特性 評植 アカウントの様類: POP 2000 <th>(2)[+]のボタン</th> <th>クリックします。</th>	(2)[+]のボタン	クリックします。
受信用メールサーバ: mail.example.com ユーザ名: xxxxxxx パスワード: 送信用メールサーバ (SMTP): なし ・ ご このサーバのみを使用		
3 「氏名」「メールアトレス」「ハスワート	「」を人刀します。	
ようこそ Mail へ ようこそ Mail へ メールアカウントを設定する手順をご案内します。	①氏名:	お客様の <mark>『氏名』</mark> メールを受信した方に送信者(差出人)と して表示されます。
はじめに、次の情報を入力してください: ① 氏名: 駅音 太郎	②メールアドレス:	お客様の 『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを 半角入力してください。
	③パスワード:	お客様の 『パスワード』 マイデスクにて登録したメールアドレスを 半角入力してください。
CORFALING	④[続ける]のボタン	クリックします。
(?) (キャンセル) 反る 機材る		

STEP3 受信用メールサーバの各項目を設定します。

受信用メールサーバ	①アカウントの種類:	『POP』を選択します。
 ⑦ アカウントの種類: ⑧ POP 		
説明: (オブション) の愛信用メールサーバ: pop.example.co.jp	②受信用メールサーバ):	『pop.』に続けて、お客様のドメイ ン名を入力してください。
③ ユーザ名: xxxxxx@example.co.jp ④ パスワード:		サーバのアドレスを半角英数字(英字は <mark>小文字)</mark> で入力してください。 (例:pop.example.co.jp)
	<mark>③</mark> ユーザ名(U):	お客様の 『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを 半角入力してください。
OPERUNO	④パスワード(P):	お客様の <mark>『パスワード』</mark>
		マイデスクにて登録したパスワードを半角 入力してください。
(?) (キャンセル) (戻る) (続ける)	⑤[続ける]のボタン	クリックします。



STEP4 受信メールのセキュリティを設定します。 受信メールのセキュリティ ①SSL (Secure Sockets Layer)を使用: ②認証: 「/



①SSL(Secure Sockets Layer)を使用:	チェックを外します。
②認証:	「パスワード』
⑤[続ける]のボタン	クリックします。

STEP5 送信用メールサーバの各項目を設定します。



①送信用メールサーバ:	『smtp.』に続けて、お客様のドメ イン名を入力してください。	
	サーバのアドレスを半角英数字(英字は <mark>小文字</mark>)で入力してください。 (例:smtp.example.co.jp)	
②このサーバのみを使用	チェックを入れます。	
③[続ける]のボタン	クリックします。	



送信メールのセキュリティを設定します。 STEP6 1)SSL(Secure Sockets チェックを外します。 送信メールのセキュリティ Layer)を使用: ① SSL (Secure Sockets Layer)を使用 ② 認証: 「なし • 2認証: なし』 3[続ける]のボタン クリックします。 RINO (戻る) 続ける ? (キャンセル)





SMTPサーバの各項目を設定します。 (送信用メールサーバ)



①アカウント (xxxxxx@example.co.jp)	<mark>アカウント名が選択</mark> されているこ とを確認します。
②[詳細]	クリックします。
③カスタムポートを使用:	クリックします。
<mark>④</mark> ポート	[587]
⑤[OK]ボタン	クリックします。

STEP10 POPサーバの各項目を設定して、最後に保存します。 (受信用メールサーバ)			
STEP10 CORRECTOR CONTACTOR CORRECTOR CORR	①詳細 ②メッセージを受信後にメッセージのコピーをサーバから取り除く: ③メールを受信してからどのくらいの期間が経過したらサーバから削除するかを設定します。 ④ボート ⑤SSLを使用 ⑤認証: ⑦左上の● ボタン ⑧xxxxxx@exampl.cojp"POP アカウントの変更内容を保存しますか?	クリックします。 テェックを入れます。 即時、1日、1週間、1カ月、受信トレ イから移動したときの中から選択し ます 期間を長く設定した場合、メールサーバ上の メールボックスの空きが無くなり、メールが受信 できなくなる可能性があります。(設定目安:1 「110」 チェックが外れていることを確認 します。 パスワードを選択します。 クリックします。 【保存】をクリックします。	
 *xxxxxx@example.co.jp"POP アカウントの変更内容 を保存しますか? 保存しないと、変更内容は失われます。 			

STEP11 テストメールを送受信します。

メールソフトの設定はこれで完了です。

(保存しない)

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力していただき、設定したメールアドレスあてにテストメールを送信して下さい。 (件名と本文が無い場合、迷惑メールと判定されますので、必ず件名は入力して下さい。)

テストメールが受信できればメールの設定は完了です。

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認して下さい。

キャンセル 保存