


ご注意ください

メールアカウントの削除は行わないで下さい。

メールアカウントを削除すると、そのアカウントで送受信したメールが全て削除されます。


STEP1 iPad のホーム画面から「設定」をタップします。



STEP2 「メール／連絡先／カレンダー」をタップして「アカウントを追加」をタップします。



STEP3 「その他」をタップします。



STEP4 「メールアカウントを追加」をタップします。



STEP5 「新規アカウント」の画面が表示されましたら、各項目を入力します。

新規アカウント	
① 名前	観音 太郎
② メール	xxxxxx@example.co.jp
③ パスワード
④ 説明	example.co.jp

①名前	お客様の『お名前』 メールを受信した方に送信者(差出人)として表示されます。
②メール	お客様の『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを半角入力してください。
③パスワード	お客様の『パスワード』 マイデスクにて登録したパスワードを半角入力してください。
④説明	任意名 iPad上において「メールボックス名」および「アカウント名」として表示されます。
⑤次へ	タップします。

STEP6 「POP」をタップします

キャンセル新規アカウント保存

IMAPPPOP

名前観音 太郎

メールxxxxxx@example.co.jp

説明example.co.jp

受信メールサーバ

ホスト名pop.example.co.jp

ユーザ名xxxxxx@example.co.jp

パスワード●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名smtp.example.co.jp

ユーザ名xxxxxx@example.co.jp

パスワード●●●●●●

STEP7 受信メールサーバと送信メールサーバを設定します。

キャンセル新規アカウント保存

IMAPPPOP

名前観音 太郎

メールxxxxxx@example.co.jp

説明example.co.jp

受信メールサーバ

①ホスト名pop.example.co.jp

②ユーザ名xxxxxx@example.co.jp

③パスワード●●●●●●

送信メールサーバ

④ホスト名smtp.example.co.jp

⑤ユーザ名xxxxxx@example.co.jp

⑥パスワード●●●●●●

受信サーバ	
①ホスト名	『pop.』に続けて、お客様のドメイン名を入力してください。 サーバのアドレスを半角英数字(英字は小文字)で入力してください。 (例: pop.example.co.jp)
②ユーザー名	お客様の『メールアドレス』 メールアドレスを半角入力してください
③パスワード	メールアドレスの『パスワード』 メールアドレス登録時に設定したパスワードを半角入力してください。
送信サーバ情報	
④ホスト名	『smtp.』に続けて、お客様のドメイン名を入力してください。 サーバのアドレスを半角英数字(英字は小文字)で入力してください。 (例: smtp.example.co.jp)
⑤ユーザー名	お客様の『メールアドレス』 メールアドレスを半角入力してください
⑥パスワード	メールアドレスの『パスワード』 メールアドレス登録時に設定したパスワードを半角入力してください。
⑦[保存]	タップします。

STEP8

SSLで接続できません。アカウントをSSLなしで設定しますか？
「はい」をタップします。

検証中

IMAP POP

名前 観音 太郎

メール xxxxxx@example.co.jp

説明 example.co.jp

受信メールサーバ

SSLで接続できません
アカウントをSSLなしで設定しますか？

はい いいえ

ホスト名

ユーザ名

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.example.co.jp

ユーザ名 xxxxxx@example.co.jp

パスワード ●●●●●●

「検証中」と表示された後、しばらく待ちます。

検証中

名前 観音 太郎

メール xxxxxx@example.co.jp

説明 example.co.jp

受信メールサーバ

ホスト名 pop.example.co.jp

ユーザ名 xxxxxx@example.co.jp

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.example.co.jp

ユーザ名 xxxxxx@example.co.jp

パスワード ●●●●●●

STEP9

SSLで接続できません。アカウントをSSLなしで設定しますか？
「はい」をタップします。

検証中

IMAP POP

名前 観音 太郎

メール xxxxxx@example.co.jp

説明 example.co.jp

受信メールサーバ

SSLで接続できません
アカウントをSSLなしで設定しますか？

はい いいえ

ホスト名

ユーザ名

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.example.co.jp

ユーザ名 xxxxxx@example.co.jp

パスワード ●●●●●●

「✓」が入り、新規アカウント画面はすぐ消えます。

新規アカウント

名前 観音 太郎 ✓

メール xxxxxx@example.co.jp ✓

説明 example.co.jp ✓

受信メールサーバ

ホスト名 pop.example.co.jp ✓

ユーザ名 xxxxxx@example.co.jp ✓

パスワード ●●●●●● ✓

送信メールサーバ


ホスト名 smtp.example.co.jp ✓

ユーザ名 xxxxxx@example.co.jp ✓

パスワード ●●●●●● ✓

！ 通信が失敗した場合は、[編集]をタップして、STEP7の設定内容を確認してください。

STEP10 アカウント名をタップします。




STEP11 「SMTP」をタップします。



STEP12 「プライマリサーバ」をタップします。



！「未構成」のページが表示された場合、各項目を設定します。



①ホスト名	『smtp.』に続けて、お客様のドメイン名を入力してください。 サーバのアドレスを半角英数字(英字は小文字)で入力してください。 (例: smtp.example.co.jp)
②ユーザー名	お客様の『メールアドレス』 メールアドレスを半角入力してください
③パスワード	メールアドレスの『パスワード』 メールアドレス登録時に設定したパスワードを半角入力してください。
④保存	タップします。

検証中

IMAP POP

名前 観音 太郎

メール xxxxxx@example.co.jp

説明 example.co.jp

受信メールサーバ

SSLで接続できません
アカウントをSSLなしで設定しますか？

はい いいえ

ホスト名

ユーザ名 xxxxxx@example.co.jp

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.example.co.jp

ユーザ名 xxxxxx@example.co.jp

パスワード ●●●●●●

⑤ SSL接続できません アカウントをSSLで設定 しますか？	「はい」をタップします。
---------------------------------------	--------------

！ 通信が失敗した場合は、[編集]をタップして、設定内容を確認してください。

STEP13 送信サーバーの各項目を設定します。

キャンセル smtp.example.co.jp ④完了

サーバ ☒

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.example.co.jp

ユーザ名 xxxxxx@example.co.jp

パスワード ●●●●●●

① SSLを使用 ☐

② 認証 パスワード >

③ サーバポート 587

① SSLを使用	オフ
② 認証	パスワード
③ サーバポート	『587』
④ 完了	タップします。

STEP14 「<アカウント名」をタップします。

[< example.co.jp](#) SMTP

プライマリサーバ

smtp.example.co.jp オン >

ほかのSMTPサーバ

smtp. . . .jp オフ >

smtp. . . .com オフ >

smtp. . . .jp オフ >

サーバを追加... >

*メールは、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。

STEP15 「詳細」をタップします。

キャンセル example.co.jp 完了

アカウント ☒

POPアカウント情報

名前 観音 太郎

メール xxxxxx@example.co.jp >

説明 example.co.jp

受信メールサーバ

ホスト名 pop.example.co.jp

ユーザ名 xxxxxx@example.co.jp

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP smtp.example.co.jp >

詳細 >

アカウントを削除

STEP16 受信サーバーの各項目を設定します。

< example.co.jp ⑤ 詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済メールボックス ✓

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 1週間後 >

受信設定

① SSLを使用 ☐

② 認証 パスワード >

③ サーバから削除 しない >

④ サーバポート 110

S/MIME

S/MIME ☐

① SSLを使用	オフにします。
② 認証	パスワードを選択します。
③ サーバから削除	サーバーにメッセージのコピーを置く場合には、「しない」を選択します。 「しない」以外を選択する場合、メールサーバ上のメールが削除され、他の端末で受信できなくなる可能性があります。
④ ポート	『110』
⑤ < example.co.jp	タップします。

STEP17 「完了」をタップします。

キャンセル example.co.jp 完了

アカウント ☒

POPアカウント情報

名前 観音 太郎

メール xxxxxx@example.co.jp >

説明 example.co.jp

受信メールサーバ

ホスト名 pop.example.co.jp

ユーザ名 xxxxxx@example.co.jp

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP smtp.example.co.jp >


詳細 >

アカウントを削除

STEP18 複数のアカウントを指定している場合、「デフォルトアカウント」をタップします。



STEP19 該当のアカウント名をタップします。



STEP20 テストメールを送受信します。

メールソフトの設定はこれで完了です。

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力していただき、設定したメールアドレスあてに**テストメールを送信して下さい**。
(件名と本文が無い場合、迷惑メールと判定されますので、必ず件名は入力して下さい。)

テストメールが受信できればメールの設定は完了です。

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認して下さい。