


ご注意ください


メールアカウントの削除は行わないで下さい。

メールアカウントを削除すると、そのアカウントで送受信したメールが全て削除されます。

STEP1 iPad のホーム画面から「設定」をタップします。



STEP2 「メール／連絡先／カレンダー」をタップしてアカウント名をタップします。



STEP3 「詳細」をタップします。

キャンセル

example.co.jp

完了

アカウント ☒

POPアカウント情報

名前 観音 太郎

メール xxxxxx@example.co.jp >

説明 example.co.jp

受信メールサーバ

ホスト名 pop.example.co.jp

ユーザ名 xxxxxx@example.co.jp

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP smtp.example.co.jp >

詳細 >

アカウントを削除

STEP4 「サーバーから削除」をタップ。

< example.co.jp

詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済みメールボックス ✓

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 1週間後 >

受信設定

SSLを使用 ☐

認証 パスワード >

サーバーから削除 しない >

サーバポート 110

S/MIME

S/MIME ☐

STEP5 サーバーにメールを残す日数を指定します。

<p>< 詳細 ② サーバから削除</p> <p>しない</p> <p>① 7日 ✓</p> <p>受信ボックスからの削除時</p>	① 7日	タップします。 メール受信をして、7日後にサーバー上のメールのコピーを削除します。
	② 詳細	タップします。

STEP6 「アカウント名」をタップします。

< example.co.jp 詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済メールボックス ✓

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 1週間後 >

受信設定

SSLを使用 ☐

認証 パスワード >

サーバから削除 7日 >

サーバポート 110

S/MIME

S/MIME ☐

STEP7 「完了」をタップします。

キャンセル

example.co.jp

完了

アカウント 

POPアカウント情報

名前 観音 太郎

メール xxxxxx@example.co.jp >

説明 example.co.jp

受信メールサーバ

ホスト名 pop.example.co.jp

ユーザ名 xxxxxx@example.co.jp

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP smtp.example.co.jp >

詳細 >

アカウントを削除